

مهارت: تشخیص انواع خاک و اصلاح آن

شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۰-۱

پیمانه مهارتی: تشخیص برخی از خصوصیات شیمیایی خاک

شماره شناسایی: ۲۱۲۱۰۱۱۰-۱۲

تشخیص برخی از خصوصیات شیمیایی خاک

هدف کلی

تشخیص برخی از خصوصیات شیمیایی خاک

هدفهای رفتاری: پس از پایان این پیمانه مهارتی از فرآگیران انتظار می‌رود که :

- ۱- اسیدیته خاک را تعریف کرده و با روش‌های گوناگون آن را اندازه‌گیری کنند.
- ۲- شوری و قلیایی بودن خاک را تعریف کرده و میزان آن را تعیین کنند.

زمان (ساعت)	
عملی	نظری
۳/۵	۲/۵

توجه:

برای درک بهتر این فصل هنرجویان بایستی بازدیدهایی از خاکهای شور، قلیا و شور و قلیا داشته باشند.

پیش آزمون

۱- ساده‌ترین تعریف خاک کشاورزی را بنویسید.

۲- مهم‌ترین عامل فیزیکی و مکانیکی تشکیل خاک را نام ببرید.

الف) حرارت، وزش باد ج) یخچال‌ها

ب) ینبندان و باران د) همه موارد

۳- باکتری جزء کدام دسته است؟

الف) حیوانات درشت ج) گیاهان ریز

ب) حیوانات ریز د) هیچ‌کدام

۴- این لایه به نام لایه ذخیره و محل نفوذ ریشه اغلب گیاهان است.

الف) لایه A ب) لایه B ج) لایه C د) لایه D

۵- مشخصات سطح ارض

الف) مجموع افق‌های A و B است.

ب) شخم و کوددهی و کاشت بذر در این سطح انجام می‌گیرد.

ج) ریشه گیاهان در آن رشد می‌کنند.

د) همه موارد

۶- اوگر وسیله‌ای است که :

الف) مسیر حرکت نمونه‌برداری را مشخص می‌کند.

ب) نمونه خاک تهیه می‌کند.

ج) یک لوله توخالی است.

د) موارد ب و ج صحیح است.

۷- بافت خاک از قسمت‌های زیر تشکیل شده است.

الف) هوموس، شن، رس

ج) سیلت، شن، هوموس

ب) شن، رس، سیلت

د) هوموس، هوای رس

۸- چند درصد یک خاک خوب خلل و فرج است؟

الف) ۴۰٪

ب) ۵۰٪

ج) ۶۰٪

د) ۷۰٪

۹- تفاوت ساختمان و بافت خاک چیست؟

۱۰- نفوذپذیری برای خاک‌های درشت بافت چقدر است؟

الف) ۶/۱۳ سانتیمتر در ساعت ج) ۲۰ سانتیمتر در ساعت

ب) ۱۵-۲۰ سانتیمتر در ساعت د) هیچ‌کدام

۱۱- تفاوت وزن مخصوص ظاهری و حقیقی در چیست؟



مقدمه

شیمی خاک مشتمل بر دو شاخه است:

۱- شاخه آلی یا بیوشیمیایی (مشترک با میکروبیولوژی)

۲- شاخه غیرآلی: تفکیک مطلق واکنش‌های غیرآلی از بیوشیمیایی در خاک است.

خاک مخلوطی از جامدات غیرآلی و آلی، هوا، آب و میکروارگانیزمها است. تمام این اجزا بر یکدیگر اثر می‌گذارند. واکنش‌های مواد جامد بر کیفیت هوا و آب اثر گذاشته و میکروارگانیزمها تعدادی از واکنش‌های خاک را تسريع می‌کنند هرچند شیمی خاک تمام این واکنش‌ها را دربر می‌گیرد، اما تأکید آن بیشتر بر محلول خاک، یعنی بر غشاء نازک محلول در اطراف ذرات خاک است.

هدف این علم عبارت از تهیه کردن و ساختن کلیه مایحتاج زندگی از راه تبدیل مواد خام موجود در طبیعت و یا از راه ترکیب مستقیم عناصر موجود در طبیعت است. این طریقه را به اصطلاح علمی، طریقه سنتز می‌نامند.

و در این جای نیز لازم به تذکر و یادآوری است که علم شیمی یکی از مهم‌ترین علوم مادی است که مستقیماً در زندگانی بشر مورد احتیاج است. به طوری که می‌توان گفت هیچ مرحله‌ای از زندگی انسان وجود ندارد که علم شیمی در آن مورد استعمال نداشته باشد. برای مثال یکی از مهم‌ترین رشته‌های این علم که شیمی کشاورزی است و در قسمتهاي مختلف زندگانی مورد نیاز است، نام می‌بریم و در مورد یکی از شاخص‌های مهم آن که شیمی خاک است، بحث خواهیم کرد.

۱- ۲- تهیه عصاره اشباع

آزمایش شماره ۱۴

وسایل و مواد مورد نیاز:
کاغذ صافیسطل پلاستیکی
کاردک

آب فشن

بشر ۱۰۰ سانتیمتر مکعب
ترازوی دقیق

بهم زن شیشه‌ای

قیف بوخرن و لوازم مربوط به آن (پمپ خلا)

آزمایش

۱- برای تهیه عصاره اشباع حدود ۱۵۰- ۱۰۰ گرم خاک
نمودن را از الک ۲ میلیمتری بگذرانید.

۲- خاک فوق را در یک سطل پلاستیکی کوچک بزینید.

۳- سپس به تدریج برروی آن آب مقطر اضافه کنید و در
همین حال، مخلوط آب و خاک را با کاردک تمیزی به هم بزنید تا**۱- ۲- خواص شیمیایی خاک**


خواص شیمیایی خاک، مبحث گسترده‌ای به نام شیمی خاک را تشکیل می‌دهد و شامل کلیه فعل و افعال شیمیایی محیط خاک است.

از خواص شیمیایی خاک در اینجا فقط pH خاک بررسی می‌شود. قبل از ورود به مبحث pH خاک، نحوه تهیه عصاره خاک شرح داده می‌شود. زیرا برای تعیین pH خاک ابتدا باید عصاره خاک تهیه شود.

۲- روش‌های مختلف عصاره‌گیری

برای اندازه‌گیری عناصر محلول در خاک، محلول صاف و زلالی لازم است که در حقیقت شامل کلیه عناصر و مشخصات شیمیایی خاک باشد. این محلول باید تهیه شده و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

به طور معمول، نسبت‌های مختلفی بین آب و خاک انتخاب می‌شود مانند اشباع، یک به یک، یک به پنج، یک به ده و هر نسبت برای موارد خاصی به کار می‌رود که از ذکر آن خودداری می‌شود.



شکل ۲- ۲ پمپ خلا



شکل ۱- ۲ وسایل عصاره‌گیری

۳-۲-۲ طرز تهیه عصاره یک به پنج

۱- ۵ گرم خاک مورد آزمایش را وزن کنید.

۲- بر روی آن ۲۵ سانتیمتر مکعب آب مقطر اضافه کنید.

۳- بقیه مراحل شبیه طرز تهیه عصاره یک به یک است.

۳-۲ مفهوم pH

همان طور که می دانید یون H^+ عامل اسیدی و یون OH^- یک عامل بازی است. چنانچه این دو یون باهم ترکیب شوند، آب به دست می آید که خاصیت هیچکدام را ندارد. یعنی ختنی است شاید خودتان هم در آزمایشگاه دیده باشید که وقتی اسید و باز را مطابق دستور کار روی هم بریزیم، همیگر را خنثی می کنند. علت ختنی شدن این است که تعداد یونهای H^+ و OH^- در محلول به حالت تعادل درآمده است. اگر به هر علت، میزان H^+ و OH^- تغییر کند، وضعیت محلول از نظر خاصیت اسیدی یا قلیایی نیز تغییر خواهد کرد. چون وقتی که در یک محلول، یکی از دو یون به صورت آزاد بیشتر باشد، به معنی کم بودن یا فعالیت کم یون دیگر است. عملانه مقدار یکی از آنها یعنی H^+ را تحت عنوان pH می سنجند و روی اسیدی و قلیایی بودن محلول قضاؤت می کنند.

pH محلول از صفر تا ۱۴ متغیر است. امروزه اندازه گیری pH خاک یکی از ضروریات شناسایی وضعیت خاک است.

به صورت گل یا خمیر درآید. اگر با کاردک مقداری از آن را بردارید و کاردک را برگردانید به راحتی از آن جدا می شود و گل به کاردک نمی چسبد.

۴- پس از آماده شدن خمیر اگر با کاردک شیاری در گل ایجاد کنیم، چنانچه این شیار به آرامی به هم بچسبد، خمیر اشباع آماده شده است.

۵- سطح خمیر براق است.

۶- خمیر آماده را در قیف بوخرنی که در آن کاغذ صافی قرار دارد، بریزید.

۷- سپس قیف را در روی ارلنی که به پمپ خلاً متصل است قرار دهید.

۸- با روشن شدن پمپ عصاره قطره قطره داخل لوله آزمایش کوچکی که در زیر قیف و داخل ارلن است، می ریزد.


۲-۲ طرز تهیه عصاره یک به یک

۱- ۲۰ گرم خاک مورد آزمایش را وزن کنید.

۲- ۲۰ سانتیمتر مکعب آب مقطر بر روی خاک بریزید.

۳- مدت نیم ساعت مخلوط را توسط بهمن الکتریکی به هم بزنید.

۴- مخلوط حاصل را داخل قیف شیشه‌ای که درون آن کاغذ صافی قرار داده اید بریزید و آن را بر روی ارلن قرار دهید تا به تدریج محلول صاف که حاوی عصاره خاک است، جمع آوری شود.



شکل ۲-۳ حدود تغییرات pH

جدول ۱ - pH ۲ خاک‌های مختلف


pH مناسب	نوع خاک
حدود ۷	خاک‌های رسی سنگین، خاک‌های لومی رسی
حدود ۶/۵	خاک‌های لومی شنی
حدود ۶	خاک‌های شنی لومی
حدود ۵/۵-۶	خاک‌های شنی با هوموس کم
حدود ۴-۵/۵	خاک‌های شنی با بیش از ۱۰ درصد هوموس
حدود ۵/۵-۶	خاک‌های لومی با بیش از ۱۰ درصد هوموس
حدود ۴-۴/۵	خاک‌های هوموسی با بیش از ۳۰ درصد هوموس

۱-۲-۳ دامنه تغییرات pH خاک‌ها: در خاک‌های

معدنی، تغییرات pH خاک حدوداً بین $\frac{3}{5}$ تا $10/5$ است. در خاک‌های آلی ممکن است به کمتر از ۳ هم برسد. همچنین در خاک‌های قلیایی تازیدیک ۱۱ می‌رسد ولی این حداقل و حداً کثراً استثنایی است. pH معمولی خاک‌ها در مناطق مرطوب ۷-۵ و در مناطق خشک ۷-۹ است.

۲-۳-۱ اهمیت pH خاک: مهم‌ترین تأثیر pH از نظر تغذیه گیاه است. زیرا pH تأثیر زیادی روی قابلیت جذب مواد غذایی مورد نیاز گیاه دارد. بعضی از عناصر مخصوصاً عناصر کم مصرف با کم شدن pH قابلیت جذب بیشتری پیدا می‌کنند. و با افزایش آن، کمتر جذب می‌شوند. در حالی که بعضی عناصر دیگر حالت عکس دارند.

بعضی از موجودات ذره‌بینی ساکن خاک مثل باکتری‌ها در محیط اسیدی فعالیت کمتری دارند در حالی که قارچ‌ها در محدوده وسیعی از pH قادر به فعالیت هستند. به طور کلی می‌توان گفت که pH بین ۶ تا ۷ مناسب‌ترین محدوده از نظر فعالیت موجودات زنده خاک و عناصر قبل جذب گیاه است.



شکل ۲-۴ رابطه بین pH، مواد غذایی و فعالیت موجودات زنده خاک و قابل جذب بودن عناصر غذایی^۱

۱- قطر نوارها در این شکل کمیت قابل جذب بودن عنصر غذایی یا درجه فعالیت موجودات ذره‌بینی را نشان می‌دهد.

شستشوی خاک، مواد آلی و ترشحات اسیدی ریشه، عمدتاً در مناطق مرطوب دیده می‌شود.

ب - عوامل قلیایی زا: هر واکنش با عملی که مقدار کاتیون‌های بازی مثل (Ca_{++}) , (Mg_{++}) , K_+ و Na_+ در خاک افزایش دهد، باعث بالا رفتن pH می‌شود. مثلاً تجزیه و تخریب سنگ‌های مادری و مواد معدنی بازی و عدم شستشوی آنها، همچنین اضافه کردن آهک و آبیاری با آب‌هایی که دارای مواد بازی هستند، نمونه‌هایی از عوامل قلیایی زا در خاکند.

عوامل قلیایی زا در مناطق خشک که میزان تبخیر بیش از میزان بارندگی است بیشتر به چشم می‌خورد. زیرا شستشوی مواد قلیایی کم است. به علاوه شرایط اسیدی ناشی از فراوانی مواد آلی و فعالیت بیولوژیکی کم است.

۲ - تغییرات جزئی pH خاک: صرف‌نظر از عوامل فوق که باعث تغییرات زیاد و سریع pH هستند، در خاک، تغییرات جزئی pH نیز صورت می‌گیرد. در خاک‌های معدنی، مخصوصاً اگر در تابستان زیرکشی باشند، به علت فعالیت موجودات ذره‌بینی و ترشحات ریشه گیاهان، pH نسبت به زمستان کاهش می‌باشد.

۳ - اندازه‌گیری pH : pH خاک را معمولاً به دو روش تعیین می‌کنند:

۱ - روش کالریمتری (رنگ‌سننجی): با توجه به این که معرف‌ها در pH‌های مختلف تعییر رنگ می‌دهند، از این خاصیت برای سنجش pH استفاده می‌شود.

۲ - روش الکترومتری: این روش، دقیق‌ترین روش اندازه‌گیری pH است. پس از تنظیم دستگاه، عصاره خاک را به آن داده و عدد pH را از روی صفحه pH متر می‌خوانند.

۲-۳-۲ عوامل مؤثر در ایجاد pH خاک

الف - عامل اسیدی: عامل اصلی ایجاد‌کننده حالت اسیدی یون‌های H^+ و Al^{+++} است که در کنار هم می‌توانند خاک را به شدت اسیدی کنند. در خاک‌های نیمه اسیدی H^+ همراه با Al(OH)_2^{++} عمل می‌کنند.

ب - عامل بازی: وقتی کاتیون‌های بازی در خاک زیاد باشد، با خارج شدن یا غیرفعال شدن H^+ و Al^{+++} از محلول خاک، مقدار کاتیون‌های بازی کاهش یافته و طبیعتاً مقدار OH^- افزایش می‌یابد.

به طور خلاصه زیادی H^+ و Al^{+++} خاک را اسیدی و زیادی کاتیون‌های قلیایی آن را قلیایی می‌کند.

۴-۲ عوامل مؤثر در تغییر pH خاک

۱ - عوامل عمدی: عوامل عمدی تغییردهنده pH خاک را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:

الف - عوامل اسیدی زا: در اثر تجزیه مواد آلی در خاک ترکیبات گوناگونی به وجود می‌آید که به عنوان نمونه می‌توان از اسیدهای آلی و معدنی نام برد. یک نمونه معمولی از اسیدهای خاک، اسیدکربنیک است که از ترکیب آب و گازکربنیک به وجود می‌آید. با وجودی که این اسید به علت ضعیف بودن به تنهایی در pH خاک اثر چندانی ندارد ولی در درازمدت باعث حل کردن و شستشوی مقدار قابل توجهی از کاتیون‌های قلیایی شده و pH خاک را کاهش می‌دهد.

اسیدهای معدنی قوی مانند اسیدسولفوریک و اسید نیتریک که هم از طریق تجزیه مواد آلی حاصل شده و هم از اثر موجودات ذره‌بینی روی بعضی کودهای شیمیایی حاصل می‌شود، می‌توانند در خاک شرایط اسیدی ایجاد کنند. آبشویی خاک نیز باعث تغییر pH آن می‌شود زیرا کاتیون‌های بازی را شستشو داده و از خاک خارج می‌کند.


بنابر مطالب فوق اثر عوامل اسیدزا از جمله رطوبت زیاد،

مهارت: تشخیص انواع خاک و اصلاح آن

شماره شناسایی: ۱ - ۲۱۲۱۰۱۱۰

پیمانه مهارتی: تشخیص برخی از خصوصیات شیمیایی خاک

شماره شناسایی: ۱۲ - ۲۱۲۱۰۱۱۰



شکل ۵ - ۲ بهمزن الکتریکی (آریتاور)



شکل ۶ - ۲ یک نوع دستگاه بهمزن الکتریکی

آزمایش: تعیین pH چند نوع خاک به روش رنگ‌سننجی
(کالریمتری) در آزمایشگاه و مزرعه با استفاده از کاغذ یونیورسال

آزمایش شماره ۱۵

وسایل و مواد مورد نیاز:
ارلن یا بشر

بهمزن الکتریکی

کاغذ یونیورسال


شرح:

۱- مقداری خاک را با آب مقطر به نسبت $\frac{1}{2/5}$ در لوله

آزمایش بریزید. یعنی ۱ گرم خاک با ۲/۵ cc آب مقطر

- ۴- کاغذ یونیورسال (pH) را در داخل محلول قرار دهید.
- ۵- رنگ حاصل را با رنگ‌های شاهد داخل جلد کاغذ مقایسه کنید و pH نمونه خاک را تعیین کنید.

- ۲- چند دقیقه بشدت آن را تکان دهید.
- ۳- پس از تهنشین شدن ذرات، ۲ cc از مایع رویی را بردارید (از کاغذ صافی عبور دهید یا از طریق سانتریفیوژ به دست آورید).




شکل صفحه بعد شمای دستگاه را نشان می‌دهد. دستگاه دارای سه پیچ اصلی است. پیچ شماره یک پیچ تنظیم دما، پیچ شماره ۲ پیچ تنظیم صفر دستگاه و پیچ شماره ۳ پیچ تنظیم انحراف عقربه است. قبل از استفاده از الکترود، اعمال زیر را انجام دهید.

طرز کار دستگاه pH متر
برای اندازه‌گیری غلظت یون H^+ در محلول‌ها از دستگاهی به نام pH متر استفاده می‌شود. هر دستگاه شامل دو قسمت است:

- خشک کنید.
- ۳ - سطح داخل بشر 100 میلی لیتری را با آب مقطر بشویید و با کاغذ صافی خشک کنید.
- ۴ - $30\text{ تا }40\text{ میلی لیتر از محلول بافر pH}=7$ را داخل بشر بریزید.
- ۵ - درجه حرارت محلول بافر را توسط دماسنجد اندازه بگیرید.
- ۶ - درجه حرارت pH متر را توسط پیچ تنظیم شماره ۱ روی درجه حرارت محلول بافر تنظیم کنید. توجه: سعی کنید درجه حرارت محلول ها همیشه بین $20\text{ تا }40\text{ درجه سانتی گراد}$ باشد در بیشتر از این درجه حرارت، الکترود آسیب می بیند.
- ۷ - الکترود را در حالی که با گیره متصل است، داخل محلول بشر بافر $pH=7$ فرو ببرید.

- ۱ - سریوش لاستیکی آن را جدا کنید.
- ۲ - در صورتی که حباب هوا داخل محلول الکتروولیت الکترود باشد آن را با تکان دادن مانند پایین آوردن جبوه دماسنجد طبی از بین ببرید.
- ۳ - داخل الکترود باید از محلول کلرید پتاسیم $3/5\text{ تا }4\text{ مولار}$ پر باشد در غیر این صورت، آن را پر کنید. پر کردن به طریق مخصوص که روی شکل نشان داده شده، صورت می گیرد. تنظیم (استاندارد) کردن pH متر: قبل از استفاده از pH متر برای اندازه گیری pH محلولها، باید آن را کاملاً تنظیم (استاندارد) کرد. این عمل به ترتیب زیر انجام می گیرد.
 - ۱ - الکترود آماده شده را توسط سیم رابط مخصوص به دستگاه pH متر وصل کرده آن را روی گیره مخصوص قرار دهید.
 - ۲ - الکترود را با آب مقطر بشویید و با کاغذ صافی



شکل ۸ - ۲

- ۱۵- pH را بخوانید در صورتی که عقریه pH متر روی درجه ۱۰ قرار نگرفت، عقریه را با استفاده از پیچ شماره ۳ (پیچ تنظیم انحراف عقریه) روی درجه ۱۰ قرار دهید.
- ۱۶- الکترود را از داخل محلول بافر خارج کرده با آب مقطر بشویید و داخل بشر محتوى آب مقطر به صورت معلق نگه دارید.

روش اندازه‌گیری pH

- ۱- الکترود را از محلول خارج کرده با آب مقطر بشویید و خشک کنید.
- ۲- الکترود را داخل محلول مورد آزمایش قرار دهید و درجه pH را مستقیماً روی دستگاه بخوانید.
- توجه: درجه حرارت محلول مورد آزمایش باید برابر درجه حرارت محلول بافری باشد که در قسمت استاندارد کردن استفاده شده است.

- ۸- با پیچ تنظیم شماره ۲ عقریه را روی درجه ۷ قرار دهید. (در این حالت پتانسیل صفر است)
- ۹- الکترود را خارج کرده با آب مقطر بشویید و خشک کنید.
- ۱۰- محلول بافر بشر را خالی کنید و آن را با آب مقطر شسته و خشک کنید.
- ۱۱- ۳۰ تا ۴۰ میلی لیتر از محلول بافر $pH = 10$ را داخل بشر بریزید.
- ۱۲- درجه حرارت محلول بافر را توسط دماسنجد اندازه بگیرید.
- ۱۳- درجه حرارت pH متر را توسط پیچ تنظیم شماره ۱ روی درجه حرارت محلول بافر تنظیم کنید.
- ۱۴- الکترود را در حالی که به گیره متصل است، در داخل بشر حاوی محلول بافر $pH = 10$ فرو بیرید.



شکل ۹ - ۲ pH متر



شکل ۱۰ - pH ۲ متر الکتریکی

شرح:

۱- مقداری خاک را با آب مقطر به نسبت $\frac{1}{2/5}$ مخلوط کنید.

۲- چند دقیقه آن را به شدت تکان دهید.

۳- پس از تهشین شدن ذرات، ۲۰۰ میلی لیتر آب را بردارید.

۴- ۱۰۰ میلی لیتر آب را بردارید.

۵- با استفاده از جدول زیر pH نمونه خاک را به طور تقریبی تعیین کنید.

آزمایش: تعیین pH خاک به روش رنگ‌سنجدی

(کالریمتری) با استفاده از معرف‌ها

آزمایش شماره ۱۶

وسایل و مواد مورد نیاز:

ارلن یا بشر

بهمن زن الکتریکی یا دستی

معرف‌های فلوفتالئین، تورنسیل، متیل اورانژ

(هلیانتین)

جدول ۲ - معرف‌های شیمیایی

معرف محیط	برنگ	صورتی کمرنگ	نارنجی	بنفس	آبی	ملاحظات
تورنسیل	قرمز	قرمز گلی	نارنجی	بنفس	آبی	
هلیانتین	قرمز گلی	صورتی کمرنگ	نارنجی	بنفس	زرد	
فلوفتالئین	برنگ	صورتی کمرنگ	زرد	آبی		

توجه: در هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌شود الکترود بایستی پس از شستشو داخل بشر حاوی آب مقطر قرار گیرد.

توضیح: چون pH مترهای الکتریکی دارای انواع مختلف هستند لذا دستور تنظیم‌های مختلفی دارند و مقدور نیست که طرز کار همه آنها را در کتاب آورد. اما صرفنظر از مدل‌ها و قالب‌های مختلف همه از یک تنظیم کلی برخوردار هستند.

۶-۳-۲ اهمیت دانستن pH خاک: بردازی نباتات در

pH خاک، متفاوت است و همه آنها به یک نسبت به pH خاک و نوسان آن حساس نیستند. بعضی از آنها به تعییر جزئی اسیدیته حساس و برخی دیگر در درجات مختلف pH از خود بردازی نشان می‌دهند. اصولاً اگر میزان pH از حدود ماکریم و مینیم تجاوز کند، زندگی گیاه به خطر می‌افتد. هر چند نبات در فاصله ماکریم و مینیم به خوبی رشد می‌کند ولی دارای اپتیممی است. اپتیمم pH مناسب خاک برای رشد بعضی از نباتات زراعی، از این قرار است.

گندم و جو ۷-۶	یونجه ۸-۷
ذرت و نخدور فرنگی ۷-۶	گوجه فرنگی ۶-۵
اسفناج و کاهو ۷/۵ - ۶/۵	سیب زمینی ۶-۵

۴-۲ خاک‌های سور

خاک‌هایی را که در این بخش درباره آن صحبت می‌کنیم، دارای خصوصیاتی هستند که آنها را از سایر خاک‌ها جدا می‌کند. مقدار املاح محلول در این خاک‌ها به حدی است که به گیاه کشت شده در آنها آسیب می‌رساند.

این خاک‌ها بیشتر در نواحی خشک و نیمه خشک که میزان تبخیر از سطح خاک بیش از میزان بارندگی است، تشکیل می‌شوند. گاهی اوقات مقدار املاح تجمع یافته در حدی است که سطح خاک را لایه نازک سفیدی از نمک می‌پوشاند. سطح اراضی سور در کشور ما نیز زیاد است و اراضی سور به ویژه در استان‌های خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بعضی از

آزمایش: تعیین pH خاک با استفاده از دستگاه pH متر
آزمایش شماره ۱۷

وسایل و مواد مورد نیاز:

دستگاه pH متر

بهمن

بشر

ترازو

محلول تامپون (۱۰ و ۷)

کاغذ صافی

دماسنج

خاک خشک

آب مقطر

مکان آموختش: آزمایشگاه یا مزرعه

وسایل کمک آموختشی: بازدید از آزمایشگاه‌های دیگری که در محل می‌باشد.

زمان: ۴۰ دقیقه

شرح:

۱- محلول خاک به نسبت $\frac{1}{2/5}$ تهیه کنید.

۲- محلول را از کاغذ صافی عبور داده و عصاره حاصل را در یک بشر ۲۵cc جمع‌آوری کنید.

۳- الکترود دستگاه pH متر را پس از تنظیم وارد بشر محتوی نمونه مورد آزمایش سازید.

۴- کلید دستگاه را روی pH بگذارید.

۵- بشر محتوی نمونه مورد آزمایش را کمی تکان دهید.

۶- پس از چند ثانیه که عفریه دستگاه ثابت شد، pH نمونه را یادداشت کنید.

۷- کلید دستگاه را روی دکمه stand by قرار دهید.

۸- الکترود را به آرامی از درون نمونه خارج کرده و با آب مقطر شسته و با دستمال کاغذی خشک کنید.

۹- کلیه موارد فوق را با نسبتهای دیگر نیز انجام دهید.

در آب در خاک باقی مانده و به تدریج سبب شوری خاک می‌شود. منشاء دیگر شوری خاک، کانی‌های محلول در مواد مادری خاک است، در نتیجه خاک تشکیل شده از این مواد شور خواهد بود.

در نواحی ساحلی، جزر و مد مداوم دریا نیز می‌تواند منجر به شوری خاک مناطق حاصلخیز شود.

درجه تحمل برخی از گیاهان زراعی نسبت به شوری خاک:

گیاهان را بر حسب تحمل به شوری خاک به چهار دسته تقسیم می‌کنند.

نواحی مرکزی کشور دیده می‌شوند.

۱-۴ علل شور شدن خاک‌ها: در نواحی خشک و نیمه خشک، آب‌های زیرزمینی معمولاً دارای مقدار زیادی املاح محلول هستند، هنگامی که سطح آب‌های زیرزمینی در تزدیکی سطح خاک باشد، به تدریج آب در اثر صعود شعریه (کاپیلاری)^۱ به سطح خاک می‌آید و املاح محلول در آن پس از تبخیر در سطح خاک باقی می‌مانند، از آنجایی که مقدار بارندگی در این نواحی کم است، املاح موجود در سطح خاک تجمع یافته و منجر به شوری خاک می‌شود. علت دیگر شوری خاک‌ها، آبیاری با آب‌های شور است، پس از هر آبیاری و به دنبال خشک شدن خاک، املاح محلول موجود

جدول ۳ - ۲ حساسیت نسبی برخی از گیاهان زراعی نسبت به شوری

لوپیا، نخدود، شبدر سفید، شبدر قرمز، کرفس	خشیلی حساس	۱
یونجه، ذرت، بولاف، برنج، سودان گراس، هویج، کاهو، کلم	حساس	۲
چاودار، گندم، شبدر شیرین، گوجه فرنگی، پنبه	نیمه پایدار	۳
جو، چغندر قند، اسفناج، خرما	پایدار	۴

گیاهانی که تا حدودی رفتار هالوفیتی از خود نشان می‌دهند عبارتند از: چغندر قند، خرما، اسفناج و جو. از نقطه نظر طبقه‌بندی، خاک‌هایی که هدایت الکتریکی عصاره اشیاع آنها بیش از ۴ میلی موس بر سانتیمتر است، جزء خاک‌های شور به حساب می‌آیند.

گیاهان شور پسند: گیاهانی که املاح محلول را به مقدار زیاد در خود انباسته می‌کنند، هالوفیت نام دارند. هالوفیت‌ها در بین علوفه‌های مقاوم به شوری، گیاهان و بوته‌های کویری نواحی ساحلی و باتلاق‌های شور یافت می‌شوند. این گیاهان زمین‌ها را در برابر فرسایش محافظت کرده و دام‌ها و زندگی وحش را تقدیم می‌کنند. تعداد کمی از آنها نیز جزء گونه‌های زراعی هستند.

۱ - Capillary

لوله‌های شعریه (کاپیلاریته)

برای حرکت آب از پایین به بالا، نیروی به نام نیروی کاپیلار (نیروی شعریه) لازم است. از بهم پیوستن فضاهای خالی کوچک خاک، لوله‌های بسیار باریکی به وجود می‌آید که آنها را لوله‌های مویین می‌نامند و آب در داخل آنها به کندی به طرف بالا حرکت می‌کند. این آب، آب غیرآزاد است. چون فشار آب غیرآزاد کمتر از فشار آتمسفر است از لوله‌های مویین بالا می‌رود. نیروی کاپیلار، حاصل جمع دو نیروی زیر است:

۱- نیروی جاذبه بین مولکول‌های مایع نسبت به یکدیگر (آب) کوهیئن (Cohesion)

۲- نیروی جاذبه بین مولکول‌های مایع و جدار داخلی ظرف (خاک) ادھیئن (Adhesion) که جمع این دو نیرو باعث می‌شود که، نیروی نقل خنثی شده از پایین رفتن آب جلوگیری کند. هر چه ذرات خاک ریزتر باشد، فضای بین آنها کوچک‌تر و ارتفاع آب بالا رفته در خاک زیادتر خواهد بود.

مهارت: تشخیص انواع خاک و اصلاح آن

شماره شناسایی: ۱۱۰۰۲۱۲۱

پیمانه مهارتی: تشخیص برخی از خصوصیات شیمیایی خاک

شماره شناسایی: ۱۲۰۰۱۱۰۰۲۱۲۱

گیاهان مقاوم به خشکی Xerophytes

گیاهان آبزی Hydrophytes

حدود هدایت الکتریکی

هدایت الکتریکی

عصاره خاک

کمتر از ۴ شیرین

۴-۸ کمی شور

۸-۱۶ شوری متوسط

۱۶-۳۲ خیلی شور

بیشتر از ۳۲ خیلی زیاد شور

قابل رویش برای اکثر گیاهان

کاهش محصول گیاهان حساس به شوری

کاهش زیاد محصول اکثر گیاهان

فقط گیاهان مقاوم به شوری رشد نرمال دارند.

اغلب گیاهان مزوفیت در این شوری کاهش محصول دارند.

جدول ۴ – مقاومت نسبی برخی از نباتات در برابر شوری

مقاومت ضعیف	مقاطومت متوسط	مقاطومت خوب
گلابی زردآلو	انار	درخت خرما
هلو سیب	انجیر	
لیمو گوجه	زیتون	
بادام	انگور	
تریچه کرفس	گندم گلم	جو
حبوبات	کاهو ذرت پیاز	چغندر قند پنبه
	برنج یونجه	
	هویج	

آزمایش: درک مفهوم شوری خاک

آزمایش شماره ۱۸

وسایل و مواد مورد نیاز:

۱- حدود ۵۰۰ گرم خاک

۲- ظرف پلاستیکی برای تهیه گل اشباع

۳- کاردک

۴- ارلن تخلیه (خلأ)


۵- قیف بوخرن

۶- کاغذ صافی

۷- دستگاه هدایت سنج الکتریکی (EC متر)

۸- پیست (آب فشان)

۹- آب مقطر



شکل ۱۱ – ۲ دستگاه تعیین هدایت الکتریکی

شرح:

- ۱- حدود ۵۰ گرم خاک را در ظرف پلاستیکی مخصوص بریزید و کم کم به آب مقطر اضافه کرده دائماً با کاردک بهم بزنید تا گل اشباع تهیه شود.
- ۲- پس از تهیه گل اشباع، آنرا داخل قیف بوخر که در آن یک کاغذ صافی قرار داده شده بریزید و آنرا بر روی ارلن خلاً سوار کنید. دقت شود که قیف به خوبی با درپوش پلاستیکی ارلن در تماس باشد. به طوری که در موقع ایجاد خلاً هوا از اطراف قیف وارد ارلن نشود.
- ۳- لوله (شیلنگ) دستگاه خلاً را به ارلن متصل و دستگاه را روشن کنید. پس از چند لحظه آب از انتهای قیف وارد ارلن می‌شود. چرا؟
- ۴- محلول جمع شده داخل ارلن چیست؟
- ۵- محلول جمع شده در داخل ارلن را در یک بشر کوچک ریخته و الکترود دستگاه EC متر را پس از تنظیم دستگاه در آن قرار دهید.
- ۶- هدایت الکتریکی محلول را از روی دستگاه قرائت کنید.



شکل ۱۳ - ۲ دستگاه EC متر

اندازه‌گیری: آب خالص (مقطر) جریان الکتریسیته را به مقدار خیلی کم از خود عبور می‌دهد، ولی هنگامی که مقداری نمک در آب حل شود، مانند یک سیم فلزی جریان را از خود عبور می‌دهد. هر چه مقدار نمک حل شده در آب بیشتر باشد، جریان الکتریسیته را بهتر هدایت می‌کند. بنابراین، بین مقدار نمک حل شده در آب و هدایت الکتریکی آن رابطه مستقیمی وجود دارد. از این خاصیت برای تعیین شوری خاک استفاده کرده‌اند، به این ترتیب که خاک را از آب اشباع کرده و بعد آب خاک را به وسیله مکش از آن خارج کنیم. آب خارج شده از خاک در حالت اشباع را عصاره اشباع خاک می‌نامند. واحد اندازه‌گیری شوری خاک میلی‌موس بر سانتیمتر یا میلی‌زیمنس بر سانتیمتر^۱ است. مرز بین خاک شور و نیمه شور حدود ۴ میلی‌موس بر سانتیمتر است. پس اگر هدایت الکتریکی خاکی بیش از ۴ میلی‌موس بر سانتیمتر در ۲۵ درجه سانتیگراد باشد، خاک شور و در صورتی که کمتر از ۴ باشد، خاک غیرشور محسوب می‌شود.



شکل ۱۲ - ۲

آزمایش: مشاهده اثر شوری در رشد گیاه

آزمایش شماره ۱۹

وسایل و مواد مورد نیاز:

گلدان با گنجایش حدود ۲ کیلوگرم خاک ۵ عدد

نمک طعام

بذر لویبا

ظرف شیشه‌ای برای تهیه محلول ۵ عدد (۱ لیتری)

شرح:

۱- پنج گلدان را از خاک باغچه یا مزرعه پر کنید.

۲- در هر گلدان ۳ عدد بذر لویبا کشت کنید.

۳- ظروف شیشه‌ای را شماره‌گذاری کنید.

۴- در ظرف شماره ۱، آب معمولی برشید. (یک لیتر آب)

۵- در ظرف شماره ۲، ۵٪ نمک در یک لیتر آب حل کنید.

۶- در ظرف شماره ۳، ۲ گرم نمک در یک لیتر آب حل کنید.

۷- در ظرف شماره ۴، ۴ گرم نمک در یک لیتر آب حل کنید.

۸- در ظرف شماره ۵، ۸ گرم نمک در یک لیتر آب حل کنید.

۲- خاک‌های قلیا (سدیمی)

سدیم یکی از عناصری است که وقتی مقدار آن در خاک بیشتر از حد معینی باشد، باعث تخریب و از بین رفتن ساختمان خاک شده، نفوذپذیری خاک را کاهش می‌دهد، pH خاک را بالا می‌برد و سبب مسمومیت در گیاه می‌شود. به این خاک‌ها یعنی خاک‌هایی که میزان سدیم آنها در حد آسیب برای گیاه باشد، خاک‌های سدیمی یا قلیا می‌گویند. pH این خاک‌ها بیش از ۸/۵ است و مقدار املالح آنها می‌تواند کم یا زیاد باشد. چنانچه املالح محلول آنها زیاد باشد یعنی دارای هدایت الکتریکی (EC) بیش از ۴ میلی موس باشند، به آنها خاک شور سدیمی یا شور قلیا گفته می‌شود و در صورتی که هدایت الکتریکی کمتر از ۴ داشته باشند خاک‌های سدیمی یا قلیا نامیده می‌شوند.

رابطه pH و E.C با بعضی سایر خصوصیات خاک

جدول ۱ - ۳ (برای مطالعه)

خاک شور و قلیایی	خاک قلیایی	خاک شور
pH کمتر از ۸/۵ دارند. هدایت الکتریکی بیشتر از ۴ دارند. سدیم به صورت محلول و جذب شده وجود دارد. نفوذپذیری خاک در طول فصل تعییر می‌کند. در سطح خاک آثار واضحی ایجاد نمی‌کند.	pH بیشتر از ۸/۵ دارند. هدایت الکتریکی کمتر از ۴ دارند. سدیم بیشتری نسبت به سایر کاتیون‌ها جذب ذرات خاک شده است. نفوذپذیری خاک سطحی کاهش می‌یابد. در سطح خاک لکه‌های سیاه به وجود می‌آید.	pH کمتر از ۸/۵ دارند. هدایت الکتریکی بیشتر از ۴ دارند. سدیم بیشتر به صورت محلول است. نفوذپذیری خاک تعییر نمی‌کند. املاح در سطح خاک تجمع یافته پوسته سفیدی به وجود می‌آورند.

آزمون نهایی

۱- عصاره‌گیری از خاک به چه منظورهایی انجام می‌شود؟

۲- عصاره یک به ده چیست؟

۳- اهمیت pH خاک در چیست؟

۴- اندازه‌گیری pH خاک به چند روش انجام می‌شود؟

۵- محلول‌های تامپون چه کاربردی دارند؟

۶- علل شور شدن خاک‌ها را نام ببرید.

۷- pH خاک مزرعه هنرستان را تعیین کنید.

۸- تعیین pH به کمک کاغذ یونیورسال دقیق‌تر است یا با استفاده از دستگاه pH متر؛ چرا؟

۹- عنصر سدیم باعث و می‌شود.

الف - افزایش نفوذپذیری و کاهش pH

ب - افزایش مواد غذایی و کاهش آب

ج - افزایش pH و کاهش نفوذپذیری

د - تخریب بافت خاک و کاهش pH

۱۰- عامل اصلی ایجادکننده حالت اسیدی در خاک هستند.

الف - یونهای OH^+ و Al(OH)^{++}

ب - یونهای Al(OH)^+ و Al(OH)^{++}

ج - یونهای Al^{3+} و H^+

د - یونهای OH^- و H^+

منابع

آب و خاک (۲) رشته زراعی و باغی شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

علوم خاک‌شناسی : منوچهر زرین کفش

حافظت آب و خاک : آبرت. ب فوستر و آدریان ترجمه و تنظیم محمدحسین شیرازی

فیزیک خاک، محمد بازبردی

جزوه حاصلخیزی مهندس علیرضا افخار، استاد دانشکده کشاورزی شهید چمران اهواز