

### ساختار و ویژگی‌های مرکب چاپ

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می‌رود بتواند:

۱- ویژگی‌های اصلی رنگ‌های چاپ را تشریح کند.

۲- ساختار مرکب را توضیح دهد.

۳- مواد اولیه مرکب‌های خشک‌شونده به وسیله اشعه را تشریح کند.

۴- انواع مرکب‌های چاپ را توضیح دهد.

۵- روش ساخت مرکب‌های چاپ را تشریح کند.

۶- روش کنترل مرکب افست و لترپرس را تشریح کند.

مرکب‌های چاپ مایعات یا خمیرهای رنگی هستند که جهت انتقال تصاویر از یک فرم به سطوح مختلف چاپی به کار می‌روند. اساساً مرکب‌های چاپ برای انتقال پیام و حفظ آن کاربرد دارند و در بعضی موارد جنبه تزیین و پیام‌رسانی دکوراتیو و معرفی کالا را دارد. مرکب‌های چاپ روی انواع سطوح، شامل کاغذ، تخته، پلاستیک، شیشه، پارچه و ... نقش پیام‌رسانی دارند. لاک‌ها و وارنیش‌های روی کار عبارت از مرکب‌های بی‌رنگ هستند که جهت حفاظت سطوح چاپی و ارتقاء کیفیت سطوح چاپ کاربرد دارند.

از این رو ضرورت دارد دانش ویژگی‌های اصلی رنگ‌های چاپ، ساختار مرکب، مواد اولیه مرکب‌های خشک‌شونده به وسیله اشعه، انواع مرکب‌های چاپ، روش ساخت مرکب‌های چاپ و روش کنترل مرکب افست و لترپرس را فراگرفته تا بتوانیم دانش خود را به عمل تبدیل کنیم. در ادامه مطالب فوق را به تفصیل شرح می‌دهیم.

## ۱-۲- ویژگی‌های اصلی رنگ‌های چاپ

رنگ یک اصل بسیار پیچیده بوده و به راه‌های مختلف و متعدد که جدا از هم نیستند معین و تعریف می‌شود.

۱-۱- فام رنگ : «فام»، که نشان‌دهنده نوع رنگ می‌باشد، یعنی شئی به چه رنگی است؛ قرمز، زرد و آبی یا سبز.

۱-۲- خلوص رنگ : «خلوص رنگ» آن است که نشان می‌دهد چقدر تیره یا روشن می‌باشد.

۳-۱- رنگدانه : عوامل متعددی در ویژگی‌های مرکب مؤثر است. از جمله ساختمان شیمیابی رنگدانه که اثر پایه‌ای بر «فام» رنگ دارد. هم‌چنین درشتی رنگدانه و میزان دانه‌های رنگ موجود در مرکب چاپ اثر مهمی در فام رنگ دارد. به طور کلی غلظت بالای رنگدانه، نشان‌دهنده قدرت رنگ‌دهی و قدرت رنگ است.

۴-۱- وارنیش : وارنیش مرکب چاپ شامل روغن‌ها و صمغ‌ها یا حلال‌هاست که فام رنگ را تغییر می‌دهد. خلوص رنگدانه اثر بسیار بالایی روی فام رنگ دارد. این پدیده می‌تواند از رنگ خود وارنیش یا کاربرد وارنیش‌های متفاوت ناشی شود که سبب ایجاد فام رنگ متعدد و متغیر در مرکب چاپ خواهد شد. انتخاب وارنیش مرکب، هم‌چنین در میزان پخش و نگهداری جدا از هم رنگدانه‌ها در محیط و حتی قدرت رنگ و نشست آن نقش بهسزایی دارد، و گرنه می‌تواند انتخاب ناموزون وارنیش ایجاد پخش بد و قدرت رنگی پایین و عدم کیفیت چاپ را فراهم آورد. این دلایل و عوامل، مرکب‌ساز را قادر می‌کند تا در انتخاب رنگدانه، رزین، روغن و حلال و نوع پخش آن مطالعه دقیق داشته و شیوه‌ای درست را به کار گیرد.

۵-۱- خواص عینی مرکب چاپ : خواص عینی یک مرکب چاپ شامل رنگ، قدرت رنگ، شفافیت (شیشه‌ای یا ترانسپرانس بودن) و یا کدورت و فام و برآقیت می‌باشد. این خواص رابطه کاملاً مستقیم با نوع و میزان رنگدانه مصرفی در مرکب چاپ و وارنیش فرموله شده توسط مرکب‌ساز دارد.

شفافیت و کدورت مرکب‌های چاپ : مرکب‌های چاپ شده دارای درجات متغیری از کدورت و ترانسپارنسی یا شفافیت، نسبت به مقدار نوری که از قشر چاپی عبور می‌کند یا منعکس می‌شود می‌باشند. انتخاب رنگدانه‌های با کدورت بیش تر گرایش به انعکاس دادن بیش تر نور دارد و

این پدیده نور بستگی به اندازه ذره رنگدانه و اندیس<sup>۱</sup> شکست نور آن دارد. مثلاً اکسید تیتان اندیس شکست نور بالایی داشته و بهترین انعکاس نور را دارد لذا به عنوان یکی از رنگدانه‌های پوششی یا کدر<sup>۲</sup> قابل مصرف است. جوهرهای قابل حل در وارنیش مرکب دارای ریزترین ذره از نظر اندازه و پخش بهتر در کلیه سطوح وارنیش خصلت کمترین اندیس شکست نور را داشته و کمترین انعکاس را دارد، بنابراین هر رنگدانه‌ای که بهتر پخش شود و دارای ذرات ریزتری باشد نور را از خود بهتر عبور داده و نیز کمترین انعکاس و بهترین اندیس شکست نور را خواهد داشت.

— برآقیت مرکب‌های چاپ : برآقیت یک مرکب میزان توانایی انعکاس نور تابشی به سطح چاپی است که کاملاً بستگی به صافی و هموار بودن سطح، قبل از چاپ دارد. عموماً هر قدر نسبت وارنیش در مقابل مقدار رنگدانه بالاتر باشد برآقیت نیز بالا خواهد بود. برآقیت نسبت مستقیم با پخش رنگدانه در وارنیش و عکس العمل بین رنگدانه و وارنیش و حصول یک سطح پیوسته کاملاً صاف بعد از چاپ دارد. این مورد بستگی به صافی سطح چاپی و عدم نفوذ مرکب چاپ به سطح چاپی دارد. برآقیت وقتی ایده‌آل است که وارنیش کاملاً مناسب و سطح غیرقابل نفوذ و کاملاً صاف باشد. تمام مرکب‌های چاپ دارای حلال‌ها یا روغن‌هایی هستند. صمغ‌های مورد مصرف در ساختمان وارنیش‌ها در همین حلال‌ها و روغن‌ها حل شده، به شکل مایع عسلی به نام وارنیش درمی‌آیند. این حلال‌ها و یا روغن‌ها به عنوان شل کن یا تنظیم‌کننده غلظت مرکب‌ها نیز به کار می‌روند. بنابراین نوع حلال و روغن و میزان آنها اثر بسیار بالایی در برآقیت دارد. بدین معنی اگر روغن‌ها یا حلال‌ها حالیت کافی یا مناسب برای صمغ‌های لازم در ساختمان مرکب نداشته باشند نمی‌توان مرکبی با کیفیت مناسب یا برآقیت خوب تولید کرد. مواد افروزنده هم که در ساختمان مرکب به مقدار بسیار کم و اندک وجود دارد اثر بسیار بالایی در برآقیت دارند.

## ۲-۲- ساختار مرکب

مرکب چاپ لتریس، افست و اسکرین در مقایسه با مرکب چاپ فلکسوگرافی و هلیو گراور، ویسکوزیته بیشتری دارند لذا به آن مرکب خمیری نیز می‌گویند. قبل از این که به فرمولاسیون مرکب‌های چاپ برسیم لازم است نخست به مواد اولیه مصرفی در ساختمان مرکب‌ها پیردازیم.

مرکب لتریپرس و افست از سه جزء اصلی رنگدانه<sup>۱</sup> – وارنیش<sup>۲</sup>؛ شامل رزین‌ها، روغن‌ها، مواد ژل کننده – مواد افروندنی<sup>۳</sup> تشکیل می‌شود که در قالب مواد اولیه خام مرکب بررسی می‌شود.

**۱-۲-۱- رنگدانه:** رنگدانه‌ها مهم‌ترین جزء تشکیل‌دهنده ساختمان مرکب‌های چاپ می‌باشند. ساختمان رنگدانه مولکول بزرگ و پیچیده‌ای است با شکل کریستالی و به صورت پودر خیلی ریز و اندازه ذرات ۱-۲ میکرون. (شکل ۱-۱) بخشی از رنگدانه‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱- انواع رنگدانه‌ها

**– نوع و ویژگی رنگدانه‌ها :** پاره‌ای از رنگدانه‌ها ریشه گیاهی و معدنی دارند و بسیاری از آن‌ها سنتز می‌شوند که خود به دو بخش بزرگ معدنی و آلی تقسیم می‌شود. چون مرکب‌های چاپ از نظر نوع کاربرد در ماشین‌های چاپ خواص ویژه خود را طلب می‌کند. بنابراین از میان انبوه رنگدانه‌های آلی<sup>۴</sup> برای مرکب‌های چاپ، براساس نوع چاپ، مرکب آن نیز انتخاب می‌شود. مثلاً برای مرکب چاپ افست و لتریپرس رنگدانه‌ای انتخاب می‌شود که دارای چگالی حجمی مخصوص بوده و نسبت به جذب روغن، مقاومت و رنگ مخصوص (به ویژه چهار رنگ تصویر) مناسب باشد.

۱- Pigment

۲- Varnish

۳- Additives

۴- Organic

**نام‌گذاری رنگدانه‌ها:** امروزه رنگدانه‌ها را براساس مواد اولیه‌ای که جهت ساخت یا سنتز رنگدانه از آن‌ها استفاده می‌شود نام‌گذاری می‌کنند و برای یادگیری آسان، شماره شیمیابی آن رنگدانه با ساختمان خاص‌اش بیان می‌شود که آن را CAS<sup>۱</sup> نامند. به عنوان مثال رنگ زرد با شماره ۶۳۵۸-۳۷-۸<sup>۲</sup> مشخص شده است. مفهوم آن بدین گونه است: حرف «Y» به مفهوم رنگ زرد – دو رقم «۵۵» که به عنوان اندیس Y می‌باشد به مفهوم شماره فهرست رنگ «Colour Index»<sup>۳</sup> یا «CI» و چهار رقم بعدی «۶۳۵۸» و اندیس‌های بعدی یعنی «۳۷» و «۸» به مفهوم شماره شیمیابی با ساختمان و پیش آن «AS» یا «Chemical Abstractions»<sup>۴</sup> خوانده می‌شود.

**(الف) رنگدانه‌های زرد:** رنگدانه‌های زرد (زرد منواز و یا زردهای آریلاید) به صورت اصلی دارای CAS به شماره‌های ۱۶/۵-۱۶۵۷/۱۶/۵، Y<sub>۷۴</sub>-۶۳۵۸/۳۱/۲، Y<sub>۱</sub>-۲۵۱۲/۲۹۰، Y<sub>۵</sub>-۴۱۰۶/۶۷/۶، Y<sub>۷۴</sub>-۶۴۸۶/۲۳۳ و غیره می‌باشد. پیش‌تر زردهای آریلاید که اکنون تولید می‌شوند و به نام زرد هانزا معروف هستند از حالت زرد متمایل به سبز شروع شده تا زرد متمایل به نارنجی ختم می‌شوند. این پیگمنت به صورت خیلی کم «اوپک» یا کدر (Semitrans) بوده ولی بعضی از آن‌ها ترانسپرانت هستند. این گروه زردها دارای مقاومت نوری – مقاومت قلیایی و صابونی هستند. این نوع رنگدانه برای مرکب‌های بدون حرارت یا مرکب‌هایی که پخته نمی‌شوند به کار می‌روند، زیرا زردهای آریلاید معمولاً در اثر حرارت تصعید<sup>۵</sup> می‌شوند و کمی در حال های غیر قطبی رنگی می‌شوند.

**زردهای دی آریلاید<sup>۶</sup>:** به طور کلی این نوع زردها شامل ۶۳۵۸.۳۷-۸<sup>۷</sup> (Y<sub>۱۳</sub>-۵۱۰۲.۸۳) – (Y<sub>۱۲</sub>-۵۵۶۵-۱۵-۷) – (Y<sub>۵۵</sub>-۶۳۵۸.۸۵.۶) هستند. در شکل ۲-۲ رنگدانه زرد نشان داده می‌شود.



شکل ۲-۲- رنگدانه زرد

۱- خلاصه و کوتاه شده کلمه (Chemical Abstractions) است.

۲- Sublime

۳- Diarylides

زردهای دی آریلاید شامل گروه وسیعی از زردها هستند. این گروه به نام دی کلرو بنزیدین معروف‌اند که از لیمویی تا رنگ زرد مایل به نارنجی را دربر می‌گیرد. این زردها به نور، صابون، حرارت و قلیا مقاوم‌اند.

بیش‌ترین مصرف رنگدانه‌های زرد در مرکب چاپ رنگدانه‌های آلی هستند که به‌طور سنتزی ساخته می‌شوند. یکی از دلایل عدم مصرف رنگدانه‌های معدنی قدرت رنگ‌دهی کم آن‌هاست. تجربه شان می‌دهد که رنگ‌دهی رنگدانه معدنی به‌آلی، ۱ به ۵ یا ۶ است، یعنی در مقابل یک گرم رنگدانه‌آلی، می‌توان ۵ الی ۶ گرم رنگدانه معدنی به کار برد. البته باید عوامل و پارامترهای دیگری (چگالی محصول و ...) را نیز در نظر گرفت.

ب) رنگدانه‌های نارنجی : از جمله رنگدانه‌های نارنجی می‌توان نارنجی DNA یا نارنجی پرماننت را نام برد. این پیگمنت‌ها نارنجی مایل به قرمز هستند که از قدرت مقاومت نوری خوبی برخوردارند، در مقابل حرارت خیلی مقاوم نیستند، در مقابل واکس خیلی ضعیف ولی در مقابل قلیایی و صابون و اسید و آب بسیار مقاوم‌اند. این نوع رنگدانه‌ها در مرکب‌های ارزان قیمت و نیز در جایی که پوشش بالا مورد نیاز است مصرف دارند، برای مثال در رنگ‌های فلکسو برای چاپ کاغذ کرافت (کاغذ پاکت سیمان) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نارنجی پیازولون (نارنجی پرماننت) : این نارنجی دارای فام کاملاً زرد مایل به نارنجی است. در مقابل بخار، اسید، صابون، حرارت و نور مقاوم است، یک رنگدانه سمنی ترانس<sup>۲</sup> می‌باشد که در مرکب‌های لتریرس و افست مصرف دارد ولی در مرکب‌های فلکسو و هلیوگراور، به خاطر رنگ‌دهی به حلال قابل مصرف نیست. نارنجی دی آریلاید و فست اورنج<sup>۳</sup> F2G و نارنجی HL نیز جزو رنگدانه‌های نارنجی هستند که در مرکب چاپ مصرف دارند.

پ) رنگدانه‌های قرمز (قرمز نفلُل یا پرماننت قرمز اف آر آر<sup>۴</sup>) : این رنگدانه قرمز خیلی قوی، درخشان، مایل به زرد، با مقاومت اسیدی قلیایی و صابونی و دترجنت‌ها<sup>۵</sup> ولی با مقاومت نور ضعیف است.

بیش‌تر در مرکب‌های چاپ برجسته و افست و مرکب‌های کارتون و قوطی‌هایی که جهت

۱— Permanent Orange

۲— Semi Trans

۳— Fast Orange

۴— Permanent Red FRR

۵— مقاومت نوری و قلیایی

بسته‌بندی صابون‌ها و دتر جنت‌ها به کار می‌رود، مصرف دارد.

قرمز تولوئیدین: حالت رنگ قرمز اسکارلت با قدرت متوسط را دارد، اما خیلی کدر در ته رنگ می‌باشد. در فام بالا مقاومت نوری زیاد دارد، در مقابل قلیایی بسیار مقاوم و لی در مقابل حلال‌ها از مقاومت بسیار ضعیفی برخوردار است. در مقابل حرارت کانال‌های حرارتی  $140^{\circ}\text{C}$  -  $120^{\circ}\text{C}$  کاملاً ضعیف و تغییر رنگ می‌دهد. بیش‌ترین کاربرد آن در مرکب‌های ارزان قیمت مثل مرکب روزنامه است. اصولاً در رنگ‌هایی که از رنگدانه کمی ساخته می‌شوند توصیه نمی‌شود.

قرمز پرماننت **R** یا (قرمز پاراکلرینه)<sup>۱</sup>: از خواص این قرمز ته فام نارنجی و مقاومت بسیار بالای آن است که فام با درصد بالای آن در مقابل قلیاهای و اسیدها مقاومت دارد و لی در مقابل حرارت، به‌ویژه در کانال‌های حرارتی  $140^{\circ}\text{C}$  -  $120^{\circ}\text{C}$  ضعیف می‌شود و تغییر رنگ می‌دهد.

قرمز کارمین **FB**<sup>۲</sup>: با ته رنگ آبی و مقاومت نوری بالا که در مقابل آب دوام بالایی دارد. در مقابل دترجنت‌ها، صابون‌ها و اسیدها نیز مقاومت خوبی دارد. در مقابل حرارت  $120^{\circ}$  درجه توأم با بخار آب تحت فشار یک آتمسفر کاملاً مقاوم بوده و به اصطلاح مقاومت استریل دارد. بنابراین در مرکب‌های بسته‌بندی مثل چاپ ورق حلب و در بسته‌بندی کنسرو و کمپوت کاربرد دارد.

قرمز مگنت: از جمله رنگ‌های قرمزی که در مرکب‌های چاپ افست و بر جسته و هلیو گراور و فلکسو گرافی مصرف فراوان دارد قرمز مگنت<sup>۳</sup> است که به صورت رنگ پایه برای چاپ چهار رنگ به نام رویین مصرف می‌شود . نمک کلسیم این قرمز در مرکب‌های افست و مسطح با ته رنگ آبی به صورت چهار رنگ اصلی مصرف دارد. دارای مقاومت نوری پایین بوده و در مقابل دترجنت‌ها و صابون از مقاومت متوسطی برخوردار است در مقابل اسیدها و استریلیزاسیون نیز مقاومت ندارد. در صنعت چاپ به نام قرمز مگنت معروف است.

قرمز گلی یا قرمز لاک<sup>۴</sup>: دارای مقاومت قلیایی - اسیدی و نوری پایین می‌باشد و بیش‌تر در مرکب‌های ارزان قیمت مصرف دارد. از آنجا که رنگی شاد یا گرم و خوش‌رنگ می‌باشد در چاپ مطبوعات و کتاب‌های درسی و تزیینی و دکوری مصرف دارد. این قرمز به صورت تک رنگ بیش‌ترین مصرف را دارد و آن را قرمز گرم نیز گویند<sup>۵</sup>. شکل ۲-۳ رنگدانه قرمز را نشان می‌دهد.

۱-CI=4,(CAS NO.: 2814-77-9)

۲-CI=5,(CAS NO.: 6410-41-9)

۳- قرمز ۵۷ CI: ۵۷ و ۴۸ CI: ۴۸ و ۵۳ CI: ۵۳ به ترتیب رنگ ۵۷ است. و

۴- CI=53: 1,(CAS NO.: 5160-02-1) (CAS NO ...)

۵-Warm Red



شکل ۳-۲- رنگدانه قرمز

**قرمز روبيين<sup>۱</sup>**: نمک کلسیم این قرمز به صورت قرمز روبين آب معروف بوده دارای مقاومت قليابي، اسيدي و صابوني خوبی بوده و داراي مقاومت نوري نسبتاً خوب نيز می باشد. به دليل داشتن مقاومت استريل، در چاپ بسته بندی كمپوت و كنسرو و بهويژه در چاپ نساجي مصرف فراوان دارد.

**قرمز<sup>۲</sup>**: بانمک منگز روبيين : اين قرمزا ز ته رنگ آبي رنگ خوبی برخوردار است. به دليل داشتن مقاومت نوري و قليابي (دترجنت) در چاپ صنایع بسته بندی به ويژه در بسته بندی پودرهای رختشویی مصرف دارد. هم چنین چون داراي مقاومت نوري بالا و استريليزاسيون خوبی است در چاپ نساجي، كنسرو و كمپوت مصرف فراوان دارد. يادآوري می شود که منظور از «مقاومت استريل» آن است که رنگدانه در فام بالا و در محیط  $120^{\circ}\text{C}$  حرارت و بخار داراي يك اتسفر تغییر رنگ نمی دهد.

**رنگدانه های آبي<sup>۳</sup>**: اين رنگدانه از نوع ساختمان شيمياي  $\beta$  (بتا) می باشد که به طور مختصر به شرح هر يك از آن ها می بردازيم.

**آبي فتالوسيانيين<sup>۴</sup>**: آبي فتالوسيانيين يك آبي با ته رنگ سبز خالص که در مقابل اسيدها، قليابها، حلالها، نرم کنها و چربیها، پارافینها، واکسها و صابونها کاملاً مقاوم است، مقاومت حرارتی آن  $220^{\circ}\text{C}$  می باشد و از مقاومت نوري بسيار بالايی برخوردار است. از خواص برجسته آن پايداري آن در محیط های مختلف می باشد. در مرکب های چاپ افست حلب، هليوگراور، فلكسو گراور، UV، و

<sup>۱</sup>- CI=48: 2

<sup>۲</sup>- CI=48: 4,(CAS NO.: 5280-66-0)

<sup>۳</sup>- Blue Pigments

<sup>۴</sup>- CI=15: 3,(CAS NO.: 74160)

غیره به عنوان پایه رنگ سوم چاپ تصویر به حساب می‌آید.<sup>۱</sup>

آبی فتالوسیانین<sup>۲</sup>: این رنگدانه آبی ته رنگ سبز دارد.<sup>۳</sup>

آبی فتالوسیانین: دارای خواص پایدار بوده، ته رنگ قرمز دارد و بین آبی‌هایی که ته رنگ قرمز دارد پایدارترین آن‌هاست. در اثر حرارت حالتی به رنگ سبز به خود می‌گیرد و در رنگ‌های مایع سیال مصرف دارد و از جمله رنگ‌های آبی گران‌تر به‌شمار می‌رود. شکل ۲-۴ رنگدانه آبی را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۴- رنگدانه آبی

آبی میلوری یا آبی پروس<sup>۳</sup>: یک رنگ آبی با ته رنگ کثیف و قرمز رنگ دارد و به آن آبی آهن نیز گویند. این آبی بیشتر در ساخت مرکب‌های روتانیو داخل مشکی ویژه چاپ روزنامه مصرف دارد. مقاومت نوری آن بالاست در مقابل حرارت، روغن‌ها و پارافین‌ها نیز مقاوم است. به علت داشتن بهای پایین نسبت به آبی‌های دیگر، در رنگ‌های ساختمانی و مرکب چاپ ارزان مصرف دارد.

آبی رفلکس (آلکالی بلو)<sup>۴</sup>: این آبی از جمله رنگدانه‌های بسیار معروف است. از قدرت بالایی

۱- یعنی زرد با CI-13 یا CI-12 و قرمز ۱: CI-57 و آبی ۳: CI-15 سه رنگ تصویر اصلی محسوب می‌شود.

۲- دارای نمره ۴: CI-۱۵ است. از آنجا که آبی ۳: ۱۵: ممکن است تجمع ایجاد کند (Foloculation) بنابراین می‌توان به‌جای رنگدانه آبی ۳: ۱۵ که ته رنگ سبز دارد از آبی ۴: ۱۵ استفاده کرد که مقاومت شیمیایی و نوری بالایی دارد. در حقیقت نوع آماده شده آبی فتالوسیانین ۳: ۱۵: می‌باشد.

۳- دارای اندیس رنگ ۲۷ و (CAS NO: 14038-43-8) می‌باشد.

۴- CL-18,(CAS NO.: 1324-77-2)

برخوردار است. آن را جهت تغییر فام رنگ‌های مشکی به کار می‌برند. در اثر تابش نور از خود انعکاس پر طاووسی دارد. در رنگ‌های چاپ برای ساخت آبی‌های سیر با انعکاس فام طلایی به کار می‌رود. تعدادی رنگدانه‌های آبی نیز به نام رنگ‌های آبی کاتیونیک<sup>۱</sup> یا بازیک وجود دارد که به دلیل داشتن تنوع زیاد و کاربردهای خاص شان از بحث آن صرف نظر می‌کیم.

### ث) رنگدانه‌های مشکی

**مشکی گیاهی<sup>۲</sup>**: این رنگدانه دارای ساختمان نیترو می‌باشد. پودری نرم و نسبت به دوده کوره کanalی خاکستری رنگ و زیرتر می‌باشد. یک رنگدانه کاملاً ختنی و دارای پوشش بالا بوده لذا سایر انواع رنگدانه‌ها را جذب می‌کند. بنابراین مشکی را با رنگدانه‌های دیگر مصرف نمی‌کنند. تنها کاربرد آن در ساختمان رنگ‌های مشکی است و در صنایع لاستیک به صورت مخلوط رنگ مشکی، در خمیر اولیه لاستیک، مصرف دارد.

**مشکی دوده<sup>۳</sup>**: ذرات ریز در حدود میکرون و فام رنگشان از خاکستری تا دوده ته رنگ آبی گسترش پیدا می‌کند تولید مشکی دوده از سوخت ناقص مواد نفتی سنگین در کوره‌های کanal بندی شده حاصل می‌گردد. دوده‌های مورد مصرف در صنعت مرکب‌سازی، از نوع خاص و آماده شده در کanal می‌باشد. بدین معنی که دوده حاصل از سوخت مواد نفتی سنگین را بعد از جمع‌آوری از کanal‌های کوره سوخت، شست‌وشو، خاکسترگیری و اکسیژن‌دهی کرده و جهت مصرف در صنایع رنگ و مرکب‌سازی آماده می‌نمایند.

**دوده / استیلن**: این دوده نیز از سوخت ناقص گاز استیلن حاصل می‌شود و قدرت جذب روغن کمتری نسبت به انواع دوده‌های دیگر دارد. دارای ته رنگ آبی است و بیشتر در ساختمان رنگ و مرکب‌های سیال و روان مصرف دارد.

**مشکی اکسید آهن<sup>۴</sup>**: این رنگدانه از اکسید اسیون سنتزی آهن حاصل می‌شود و ساختمان آن مخلوط (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> و FeO) بوده و دارای خاصیت مغناطیسی می‌باشد. رنگ آن مشکی با ته رنگ کاملاً خوب و قهوه‌ای است و نوع میکرونیزه یکنواخت شده آن، آمیخته با رزین‌ها و واکس‌های مخصوص، به جای توzer در ماشین فتوکبی مصرف دارد. این رنگدانه دارای چگالی بالا و در مقابل قلیابی‌ها، حلال‌ها و صابون‌ها و واکس‌ها و نور مقاوم می‌باشد. مرکب چاپ اکسید آهن مغناطیسی جهت چاپ

۱—Cationic

۲—Lamp Black CI=16,(CAS NO.: 1333-86-4)

۳—Carbon Black CI=7,(CAS NO.: 1333-86-4)

۴—CL\_11,(CAS NO.: 1309-38-2)

روی چک‌ها و اسکناس‌ها کاربرد دارد. در کارت‌های اعتبار قسمت‌های مربوط به ماشین‌های حساب که به صورت اتوماتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد، کاربرد دارد.

### ج) رنگدانه‌های سفید

**سفید روی و سفید چینی:** یک رنگدانه سفید با قدرت پوشش و کدورت حد وسط که نوع کاملاً میکرونزه آن مورد تأیید سازمان غذایی جهانی FDA بوده و دارای خاصیت جذب اشعه UV و خود به خود ضد قارچ و از محصولات اکسید اسیدی خشی می‌باشد. در وارنیش‌های اسیدی حالت متخلخل و با ترکیبات مس بی‌رنگ، وقتی که حرارت داده می‌شود، زرد و سرد می‌شود، سفید می‌باشد.

کاربرد این پودر سفید در چاپ پارچه و چاپ ورق حلب و در سایر مرکب‌ها به عنوان ماده سیال کننده و صافی سطح به کار می‌رود. دارای ساختمان شیمیایی ZnO است و به صورت خالص ۹۹٪ وجود دارد.

**لیتوپون:** یک رنگدانه به شکل پودر سفید کاملاً خشی با قابلیت پخش آسان در وارنیش‌ها، به صورت پودر کاملاً میکرونزه، می‌باشد. یکی از خواص آن این است که به صورت یک پوشش دهنده ارزان قیمت کاربرد دارد ولی در مقابل اسیدها مقاوم نیست. ساختمان شیمیایی آن ZnS-SO<sub>4</sub>-Ba یوده و بهتر است همراه با اکسید تیتان مصرف شود. لیتوپون از حرارت دادن مخلوط سولفات‌روی و سولفور باریم به دست می‌آید.

**اکسید تیتان:** از نظر ساختمان فیزیکی به دو صورت آناتاز و روتایل وجود دارد. اکسید تیتان یکی از رنگدانه‌های بسیار معروف و پرمصرف در صنایع رنگ‌سازی و مرکب‌سازی است که نسبت به همه سفیدها دارای قدرت پوشش بالاتری دارد. در مقابل اکثر مواد قلیایی، اسیدی و شیمیایی مقاوم بوده و در مقابل حرارت و نور نیز بسیار مقاوم است. نوع روتایل آن پوشش بالاتری نسبت به نوع آناتاز آن دارد. کاربرد روتایل بیشتر در صنایع رنگ و مرکب چاپ ولی کاربرد نوع آناتاز آن در صنایع آرایشی و صنایع پلاستیک می‌باشد. انواع روتایل آن به‌خاطر مواد افزودنی که بدان اضافه می‌کنند کاربردهای مختلف و خواص مختلف پیدا کرده به‌طوری که در چهارصد نوع با چهارصد ویژگی در بازار جهانی وجود دارد. در بیشتر مرکب‌های افست، لتریس، فلکسو، هلیو گراور و سیلک اسکرین مصرف دارد. نوع پوشش داده شده دانه آن دارای کیفیت بالا و گران‌تر می‌باشد. در طبیعت سنگ معدن آن به صورت ایلومنیت FeTiO<sub>3</sub> وجود دارد.

**سلفور روی**: این رنگدانه یک رنگدانه پوشش‌دار سفید است که در مقابل اکثر مواد شیمیایی مقاوم است و فقط در مقابل اسیدها مقاوم نیست. قدرت پوشش آن به اندازه تیتان دی اکساید نیست. این رنگدانه را، همراه اکسید تیتان، به عنوان رنگدانه مقاوم در مقابل اشعه UV به کار می‌برند. سلفور روی در ساختمان مرکب‌ها و رنگ‌ها می‌تواند همراه اکسید تیتان ( $TiO_2$ ) مصرف داشته و پوشش بهتری به مرکب چاپ بدهد.

**سفید کربنات کلسیم**: یکی از رنگدانه‌های مات و ارزان است که بیشتر برای پایین آوردن قیمت محصول کاربرد دارد. به صورت کربنات و بی‌شکل یا آمورف (رسوب داده شده) در طبیعت دیده می‌شود. نوع آمورف آن بیشتر در ساختمان مرکب چاپ مصرف دارد و نوع پوشش داده شده آن با اسید استئاریک حدوداً ۳٪، بسیار نرم بوده، زیری آن کم و کیفیت آن بالا می‌باشد.

نوع پوشش داده شده آن در مرکب‌های لتریپس و افست و فلکسوسی پایه آب مصرف دارد.

دارای ساختمان شیمیایی  $CaCO_3$  با ناخالصی‌های  $MgCO_3$ ,  $H_2O$ ,  $SiO_2$  و  $Al$  می‌باشد. **کائولن یا خاک چینی**: پودری سفید مایل به خاکستری است که سازمان FDA (سازمان غذایی جهانی) آن را برای مصرف در صنایع رنگ مورد تأیید قرار داده است.

نسبت به سایر پرکن‌های ارزان‌کننده قدرت جذب روغن آن بالا و از نظر شیمیایی کاملاً خنثی است. در مرکب‌های ارزان قیمت لتریپس، کارتون، پایه آب و رنگ‌های هلیوگراور مصرف دارد. به‌خاطر جذب روغن بالا به عنوان سفت کننده نیز کاربرد دارد. به خاطر ارزانی و خنثی بودنش نیز مصارف زیادی در صنعت رنگ دارد. در طبیعت به صورت  $Al_2O_3$  و  $2SiO_2$  و  $H_2O$  (هیدرو سیلیکات آلومینیم) وجود دارد و دارای بعضی ناخالصی‌ها مانند آهن و کلسیم منیزیم به صورت اکسید می‌باشد.

**بلاندو فیکس**: یک پودر سفید رنگ بسیار نرم و دارای خواص شیمیایی خوب است که در مقابل نور، حرارت و اسیدها مقاوم می‌باشد. سفیدی مطلوبی دارد که با قدرت انعکاس نوری بالا موجب درخشش رنگ‌هایی می‌شود که همراه این پودر تهیه شده‌اند. در اکثر مرکب‌های خمیری (افست و لتریپس) به عنوان پرکن و در مواردی برای پایین آوردن ماتی مصرف دارد. بلاندو فیکس را به‌خاطر بی‌ضرر بودن، سازمان جهانی غذا (FDA) آن را تأیید می‌کند. نسبت به پرکن‌های دیگر دارای دانسیته و وزن مخصوص بالا می‌باشد ساختمان شیمیایی آن  $BaSO_4$  (سولفات باریم) همراه با ناخالصی‌های  $SiO_2$  (اکسید سیلیسیم) می‌باشد.

**هیدرات آلومینیم**: یک پودر سفید، نرم، حجمی و شفاف<sup>۱</sup> با مقاومت شیمیایی بسیار خوب و

بالاست و در صنایع مرکب چاپ مصرف دارد. در مرکب‌های افست – فلکسوگرافی به خاطر بی‌ضرر بودن، و در مرکب‌های مورد مصرف در صنایع بسته‌بندی غذایی کاربرد دارد (مورد تأیید FDA).

تالک: ساختمان شیمیایی آن سیلیکات منیزیم است. نوع خالص آن بسیار سفید و حجمی با مقاومت حرارتی و شیمیایی بالا و کاملاً خنثی است. به عنوان لیزکننده (ضد سایش) و دفع بار ساکن در مرکب چاپ به‌ویژه در صنایع مرکب چاپ رول، به کار می‌رود و در صنایع رنگ به عنوان مات‌کننده و ارزان‌کننده کاربرد دارد.

رنگدانه‌های فلزی پودر آلومینیم: یک پودر کاملاً براق و نقره‌ای است که با قدرت پوشش بسیار بالا آماده می‌شود. در مقابل مواد شیمیایی مقاوم نیست و بیشتر در محیط حلال‌های خنثی مانند هیدروکربورها نگهداری می‌شود. به دو صورت ورقی<sup>۱</sup> و غیر ورقی<sup>۲</sup> وجود دارد. به تنها‌ی در مرکب‌های چاپ افست، لتریس، هلیوگراور و فلکسوگرافی مصرف دارد و مخلوط آن با رنگدانه‌های مانند زرد، آبی و قرمز رنگ‌های متالیک خوبی می‌دهد.

پودر مس: یک پودر کاملاً طلایی مایل به قرمز است که از پودر مس خالص و روی (به صورت آلیاژ) ساخته می‌شود. قدرت پوشش آن متنوع و درجه‌ریزی متعدد به حالت ورقی عرضه می‌شود. نوع ۵-۲ میکرون آن در صنعت چاپ به صورت رنگ مسی به کار می‌رود. نسبت به مواد شیمیایی حساس و در مقابل حرارت و اکسیداسیون مقاوم نیست و نوع خیس شده آن به صورت خمیر در روغن‌ها و اسیدهای آلی، به عنوان خمیرهای پایدار در مقابل اکسیداسیون، جهت مصرف در ساخت مرکب چاپ کاربرد دارد.

**۲-۲-۲- روغن‌ها** : در ساختمان مرکب چاپ دو نوع روغن (به‌ویژه در چاپ‌های افست و لتریس) با نام‌های : روغن‌های معدنی و روغن‌های گیاهی مورد مصرف قرار می‌گیرد.

(الف) روغن‌های معدنی: روغن‌های معدنی به صورت‌های مختلف در ساختمان وارنیش‌های مرکب چاپ و یا به صورت مستقیم در ساختمان مرکب چاپ مصرف دارد.

روغن‌های معدنی از برش‌های سنگین مواد نفتی (در پالایشگاه) به دست می‌آید. بالاترین درجه برش این روغن‌ها  $35^{\circ}\text{C}$  و پایین‌ترین درجه آن  $24^{\circ}\text{C}$  می‌باشد. رنگ روغن‌های معدنی دارای غلظت‌های بالا، مانند روغن دوک<sup>۳</sup> که از حد یک حلال ویسکوزیتی بالاتری دارد، از رنگ

۱—Leafing

۲—Non leafing

۳—Spindle Oil

کاهی تا فهوهای روشن و تاریک تغییر می‌کند. ساختمان این روغن‌ها از سه قسمت هیدروکربوری پارافتیک، نفتیک و آروماتیک تشکیل می‌شود. دارای ناخالصی کمی از گوگرد می‌باشد و میزان خاصیت خیس‌کنندگی آن‌ها بستگی به وجود نوع هیدروکربورهای موجود در آن دارد. اگر میزان بالای آروماتیک و پارافتیک بالا باشد قدرت خیس‌کنندگی را پایین می‌آورد و اگر میزان نفتیک بالا باشد قدرت خیس‌کنندگی را بالا می‌برد.

روغن‌های معدنی مورد مصرف در مرکب چاپ به شرح زیر می‌باشد :

● روغن سولونت (Solvent Oil 240–260)

● روغن سولونت (Solvent Oil 260–270, 270–290, 290–310)

● روغن‌های مرکب روزنامه : این روغن‌ها دارای قدرت خیس‌کنندگی پیگمنت و رنگدانه‌ای بالا، سیالیت کافی، نفوذ مناسب، بدون بو یا با بوی کم و ارزان می‌باشند. مرکب تولید شده از این نوع روغن‌ها باید قدرت نشست سریع و پوشانندگی رنگدانه‌ای بالا و نفوذ مناسب داشته باشد. رنگ ظاهری این روغن‌ها تیره و ویسکوزیتۀ آن‌ها برابر با ۴۰۰۰ ثانیه در RW شماره یک یا ۴۰۰ ثانیه در W.R. (Red Wood) می‌باشد.

روغن‌های خیلی غلیظ و سفت با دستگاه‌های مشابه در درجه حرارت  $60^{\circ}\text{C}$  یا  $140^{\circ}\text{F}$  اندازه‌گیری می‌شوند<sup>۱</sup>. روغن‌های مصرفی در مرکب‌های روزنامه دارای درصد آرومات<sup>۲</sup> سنگین و زیادند که کمترین مقدار آن ۲۲٪ است و می‌تواند تا دو برابر این مقدار باشد. علاوه بر این مقدار آرومات، درصدی از روغن‌های نفتیک، پارافتیک و هم‌چنین هیدروکربورهای چند حلقه‌ای غیراسیاع یا هیدروکربورهای اولفتیک نیز همراه مرکب می‌باشند.

ب) روغن‌های گیاهی : روغن‌های گیاهی شامل روغن‌هایی هستند که به روغن‌های خشک شونده و روغن‌های خشک شونده معروف‌اند.

روغن‌ها احتمالاً قدیمی‌ترین مواد خام مورد مصرف در تولید مرکب چاپ هستند که هنوز هم نقش بسیار زیادی در این صنعت دارند. تعداد زیادی از این روغن‌ها از قبل تصفیه و آماده شدن به وسیله پلی‌مرهای دیگری تغییر داده می‌شوند تا، از نظر ترکیب شیمیایی، مرکب‌هایی با کیفیت بالا به وجود آورند.

۱- Red Wood یک وسیله مناسب برای اندازه‌گیری گرانزوی یا ویسکوزیتۀ روغن‌ها در انگلستان می‌باشد.

۲- وسائل و روشن‌های اندازه‌گیری غلظت و سایر فاکتورهای روغن‌ها به وسیله انتستوی پتروشیمی (IP) تعیین می‌شود و یکی از

مؤسسه‌های معروف برای همین کار ASTM (American Society for Testing Material) (انجمن آمریکایی آزمایش مواد) می‌باشد.

۳- مواد حلقوی غیر اسیاع که معمولاً همراه با بو می‌باشد.

تعیین میزان خشک شوندگی و نیمه خشک شوندگی یا خشک نشوندگی به وسیله تعیین عدد یا اندازی یُد روغن مشخص می‌شود. روغن‌های گیاهی به سه دسته: خشک شونده، نیم خشک شونده و خشک نشونده تقسیم می‌شوند، در ادامه به شرح مختصر آن‌ها می‌پردازیم.

روغن‌های خشک شونده: از نظر ساختمان شیمیایی، این روغن‌ها از نوع کاملاً اشباع (بدون باند دوگانه) تا غیر اشباع (۲ یا ۳ باند دوگانه یا بیشتر) گسترش پیدا می‌کنند. یک ترکیب غیر اشباع بالگوی پیوندی  $-CH=CH-$  نشان داده می‌شود.

اگر پیوند دو گانه در زنجیر ساختمان روغن بیشتر باشد یعنی بتوان آن را به صورت  $[CH-CH=CH-CH=CH]$  نشان داد چنین حالتی را سیستم زوجی (کنجوقه) گویند. روغن‌های گیاهی خشک شونده با قدرت جذب اکسیژن از هوای محیط اطراف خود مشخص می‌شوند. جذب اکسیژن، این روغن را از حالت روغن روان و سیال به یک قشر نرم کشدار سفت تبدیل می‌کند؛ در این حالت می‌گویند روغن پلی مریزائیزه شده است. بدین ترتیب که روغن، از نظر شیمیایی، با جذب اکسیژن، به مولکول‌های فعال کوچک تقسیم می‌شود سپس این مولکول‌ها با هم ترکیب شده و مولکولی با خاصیت کاملاً متفاوت از مولکول کوچک به وجود می‌آورد و این عمل تا ایجاد یک مولکول واحد بزرگ‌تر ادامه پیدا می‌کند. چنین حالتی از جذب اکسیژن و ترکیب پی در بی ترکیبات حاصله را پلی مریزاسیون گویند. درجه و قدرت خشک شوندگی به وسیله عدد ید مشخص می‌شود و آن عبارت است از مقدار میلی گرم ید جذب و یا ترکیب شده توسط یک گرم روغن.

عدد ید بالا نشان دهنده قدرت بالای خشک شوندگی روغن خواهد بود و بالعکس. حال به شرح تعدادی از روغن‌های خشک شونده می‌پردازیم:

– روغن بَرَزَک<sup>۱</sup>: روغن بَرَزَک به شکل تصفیه و آماده شده (به صورت «هوا دمیده شده») یا پخته شده یا به شکل «تعادل الکترونی» در محل‌های اتصال‌های دوگانه در زنجیر ساختمانی اثر «کنجوقه» تغییر شکل داده شده، به صورت فراوان در ساختمان مرکب‌های خمیری (افست و لتریس) کاربرد دارد. این روغن را از گیاهی به نام بَرَزَک<sup>۲</sup> به دست می‌آورند. هر دانه بَرَزَک بین ۴۰٪ تا ۳۲٪ وزنی روغن دارد. البته اقتصادی‌تر این است که همه روغن دانه استخراج نشود زیرا مانده روغن در تفاله بهترین غذای دامی است و برای خود بازاری دارد.

۱— Linseed Oil

۲— در بخشی از ایران، آرژانتین، چین، آمریکا، هندوستان، انگلیس و سایر کشورهایی که آب و هوای مشابه کشورهای مذکور دارند کاشته می‌شود.

روغن بَرَزَک را به دو روش مکانیکی و استخراج به وسیله حلال از دانه خارج می‌کنند<sup>۱</sup>. بعد از اعمال مکانیکی روی دانه، تفاله حاصل را با حلال مناسب مخلوط می‌کنند سپس به روش فیزیکی حلال را از روغن جدا و روغن را در مخازن مخصوص نگهداری می‌کنند. با این روش کل روغن داخل دانه استخراج می‌شود. این روش فیزیکی را (Distillation) گویند. روغن بَرَزَک حاصل شده دارای ناخالصی‌هایی شامل اسیدهای چرب، فسفاتیدها، کربوهیدرات‌ها، واکس‌ها و مواد آلبومنی معلق می‌باشد. در روش سنتی این روغن با ناخالصی‌هایش در مخازن بزرگ نگهداری می‌شود که در مدت زمان بلندی (چند ماه) کلیه ناخالصی‌ها و مواد معلق در ته مخزن جمع شده و روغن در قسمت بالا، به صورت زلال و روشن قرار می‌گرفت که آن را به راحتی جدا می‌کردند. ولی امروزه همان اول، به وسیله اسیدسولفوریک کلیه ناخالصی‌ها را یک شبه رسوب می‌دهند و مواد رسوبی را دو بار با آب گرم می‌شویند تا روغن به طور کامل استخراج شود، سپس مایعات باقی مانده را به وسیله‌ای در خلاً قرار می‌دهند تا روغن از آب و سایر ناخالصی‌های دیگر جدا شود. سپس آن را با محلول رقیق سود سوزآور شست و شو داده و کلیه مواد پروتئینی، الومینیومی، کلوئیدها، مواد معلق و اسیدی آن را کاملاً جدا می‌کنند. این عمل که آن را تصفیه قلیایی می‌نامند ممکن است چندین بار تکرار شود. در نهایت روغن آماده به بازار عرضه می‌شود.

— روغن چوب: این روغن از دانه‌هایی به شکل گرد و محصول درختی است به همین نام<sup>۲</sup> و در چین کاشته می‌شود به دست می‌آید. میوه درخت به شکل خوش‌های است. دانه را بعد از چیدن شکسته و خرد می‌کنند و همچون روغن بَرَزَک، روغن را از دانه استخراج می‌کنند. این روغن از روغن بَرَزَک سفت‌تر و زود خشک‌شونده‌تر (به دلیل ساختمان تعادل الکترونی در محل اتصال دوگانه زنجیر) می‌باشد.

این روغن در درجه حرارت  $276^{\circ}\text{C}$  در مدت زمان  $30 - 20$  دقیقه به صورت ژل در می‌آید. چون زود خشک می‌شود با اضافه کردن درصدی از رزین‌های فنلی به روغن و پخت آن در درجه حرارت بین  $24^{\circ} - 20^{\circ}\text{C}$  وارنیشی تهیه می‌شود که برآقیت خوب و سطح فیلم مقاومی را ارائه

۱- در ایران سابقاً در اکثر نقاط، بهویزه اصفهان، بزد و آذربایجان، در عصارخانه‌ها، یا سنگ بزرگی که به وسیله شتر یا گاو یا اسب حرکت می‌کردند تا جداره بافت سلولزی دانه پاره شود، سپس کنجاله یا دانه‌های له شده را در سبدهای چوبی جمع آوری و روی هم ابانته و به وسیله منجینی (که معمولاً به وسیله نجاران همان محل آماده می‌شد) تحت فشار، به روش چرخاندن سنگی حول محور چوبی شباردار، روغن را در چاله‌ای که از قبل آماده شده بود جمع آوری می‌کردند که به صورت خام به فروش می‌رفت. نفاله و کنجاله روغن از دست داده را نیز به صورت قرص‌هایی درآورده و به عنوان خواراک دام استفاده می‌کردند.

می دهد که در ساخت مرکب های برآق و وارنیش های روی کار در چاپ استفاده می شود.

— روغن اویتیسیا<sup>۱</sup> : از دانه فندق مانند درختی به نام «لیکانیا ریجیدا» بدست می آید. این درخت به صورت خودرو و طبیعی در مناطق حاره، سبز می شود. مدت زمان کوتاهی پس از استخراج از دانه، این روغن حالت مایع خمیری (کرمی) به خود می گیرد در اثر حرارت تا  $20^{\circ}\text{C}$ ، به مدت دو ساعت، به صورت یک مایع سیال در می آید. روغن سیال اویتیسیا دارای خاصیتی شبیه به روغن چوب می باشد که زود خشک می شود و بعد از خشک شدن فیلم مات و زیری را به وجود می آورد. در درجه حرارت  $275^{\circ}\text{C}$  به صورت ژل در می آید. روغن اویتیسیا برای ساخت وارنیش های با خواص «اولئورزینی»<sup>۲</sup> به کار می رود که زود خشک می شود، دارای برآقیت بالا و خاصیت خوب چسبندگی به سطح چاپی را دارد و قشر فیلم حاصل از خشک شدن وارنیش ساخته شده از این روغن، در مقابل آب و مواد قلیایی مقاوم است. چون فیلم حاصله شکننده و زرد رنگ می باشد بهتر است در کنار روغن هایی مثل روغن کرچک آب گرفته و سویا و روغن ماهی مصرف شود.

— روغن کرچک آب گرفته<sup>۳</sup> : روغن کرچک به تنها بخشک نمی شود زیرا در ساختمان آن یک مولکول آب اضافی به صورت سست استقرار پیدا کرده است. اگر به وسیله حرارت، به ویژه به کمک کاتالیزوری مانند اسید سولفوریک، بتوانیم این یک مولکول آب هیدراته اضافی را بیرون آوریم روغن تبدیل به روغن کرچک آب گرفته یا بدون آب یا  $\text{O.C.D.}^{\text{۴}}$  می شود. روغن بدون آب با ساختمان جدید قابلیت خشک شدن خوب پیدا کرده، برای ساخت رزین های کوره ای و در صنعت چاپ جهت تولید مرکب های حرارتی مانند مرکب افست چاپ حلب کاربرد دارد.

روغن های نیم خشک شونده : این روغن ها عموماً در تولید رزین های سنتزی، به ویژه الکید رزین ها و رزین های الکیدی تغییر شکل یافته، مصرف دارد زیرا با آن ها رزین هایی تولید می شود که فیلم آن ها بعد از خشک شدن شکننده نبوده و به صورت فیلم انعطاف پذیر خواص خوبی به رزین می دهد. از روغن های نیم خشک شونده می توان روغن تنباقو، روغن سویا و روغن تخم آفتابگردان را نام برد. روغن سویا و آفتابگردان از جمله روغن های خوب برای تولید رزین های الکیدی، جهت مرکب های چاپ حرارتی، می باشد.

— روغن سویا : این روغن یکی از روغن های خوراکی برای جمعیت در حال افزایش جهان

۱— Oiticica Oil

۲— رزین هایی هستند که امکان وجود ترکیبات حلقوی با انشعابات خطی غیراشتعاب

۳— Dehydrated

۴— Dehydrated Caster Oil

می باشد. روغن سویا را از دانه این گیاه با خرد کردن و فشار مکانیکی استخراج می کنند و تفاله آن را خشکانده به صورت غذای اصلی دام و طیور (کنجاله) به فروش می رسانند. مانده روغن غذایی یا صنعتی آن ۲۰٪ از وزن دانه را تشکیل می دهد. رزین های حاصله از این روغن دارای رنگ روشن، مقاومت حرارتی خوب و قدرت پخش رنگدانه بالا است.

—**روغن آفتابگردان** : روغن آفتابگردان نیز از جمله روغن های خوب بوده که هم مورد مصرف غذایی دارد و هم جهت تولید انواع رزین های الکیدی به کار می رود و به طور کلی دارای خواص نزدیک به روغن دانه سویا می باشد.

**روغن خشک نشونده** : این روغن ها شامل دو گروه روغن های معدنی و روغن های گیاهی خشک نشونده می باشند. بهترین روغن خشک نشونده روغن کرچک است که به صورت خالص به عنوان نرم کن همراه با روغن های سنگین صنعتی در ساختمان مواد پلی مری و نیتروسولوز، کاربرد فراوان دارد. روغن کرچک از دانه گیاهی به همین نام حاصل می شود. مصرف اصلی روغن کرچک در تولید الکیدهای حرارتی بالا و کوره ای و انواع نرم کن و پلاستی سایزرهای (نرم کن های پلاستیکی) است. در تولید مرکب های پلی کپی، ماشین های تحریر، مرکب های واتر مارک و نوار ماشین های کامپیوتري نیز کاربرد دارد.

### ۳-۲-۲- رزین ها، نرم کننده ها، خشک کن ها و حلال ها

—**رزین ها** : این مواد نگهدارنده و منتقل کننده مواد رنگی می باشند. رزین ها شامل بخشی از مواد غیر کریستالی یا مایعات با وزن مولکولی بالا می باشد. معمولاً این گونه مواد دارای نقطه ذوب دقیقی نمی باشند. اهمیت رزین هایی که در مرکب چاپ مصرف دارند بیشتر به سختی، برآفیت و چسبندگی و قابلیت انعطاف آن هاست. رزین ها دو نوع آند: رزین های طبیعی و رزین های سنتزی.

(الف) **رزین های طبیعی** : رزین های طبیعی هنوز در بعضی موارد، در ساختمان مرکب چاپ مصرف دارند مانند (شلاک) صمغ عربی. بعضی از رزین های طبیعی بعد از تغییرات در ساختمان اصلی شان کاربرد زیادی در ساختمان وارنیش های کاربردی در مرکب چاپ پیدا می کنند. از جمله این رزین ها صمغ طبیعی (کلوفان یا صمغ درخت کاج) می باشد. ساختمان رزین های طبیعی بسیار پیچیده است و در بسیاری موارد هنوز ساختمان شیمیایی آن ها روشن و مشخص نشده است.

**کلوفان<sup>۱</sup>** : این نوع صمغ از شیره درخت کاج استخراج می شود. صمغ درختی را از شکستن بدنه درختان و خشکاندن آن ها به مدت چندین سال، به وسیله حلال صمغ استخراج می کنند. ولی کلوفان

۱— Colophon (Rosine)

از چاک دادن ساقه درختان کاج و جمع آوری شیره خارج شده از محل شکاف و خراش‌ها و خالص کردن آن‌ها حاصل می‌شود. صمغ درختی و کلوфан تقریباً ساختمان یکسان دارند ولی کلوfan نقطه ذوب بالاتری از صمغ درختی دارد. معمولاً نقطه ذوب صمغ کلوfan بین  $6^{\circ}\text{C}$  الی  $8^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد، به وسیله روش لوله موین، متغیر می‌باشد.

رزین در تهیه لاک‌الکل‌ها، با حلال‌های آلی معدنی، در ساختمان مرکب‌های روزنامه مصرف دارد. رزین خاصیت شکستن ژل‌ها را دارد، یعنی در بعضی موارد حین ساخت مواد وارنیش در مرکب‌سازی وارنیش‌ها ژل می‌شود که می‌توان با اضافه کردن درصد وزنی کمی از کلوfan ژل را شکست و سیال کرد. هم‌چنین رزین برای ساخت رزین‌های فنلی تغییر شکل داده شده مصرف دارد که پایه خیلی از مرکب‌های چاپ می‌باشد. در انواع ساختمان کلوfan از  $9\%$  اسید آبیتیک و  $1\%$  مواد خنثی می‌باشد.

**شلاک<sup>۱</sup>** : اهمیت شلاک در کم‌یابی و قیمت بالای آن است، به همین علت رزین‌های آکریلیکی سنتزی به صورت کلوئید و امولسیون در ساختمان مرکب‌های فلکسو پایه آب به جای این ماده کاربرد پیدا کرده است. این ماده در الکل‌ها حل می‌شود و قابلیت استخراج با خیلی از رزین سنتزی می‌باشد. شلاک حل شده در الکل را به وسیله آمونیاک خنثی کرده و محلول در آب می‌کنند و برای ساخت مرکب‌های فلکسو گرافی محلول در آب به کار می‌برند. شلاک به صورت پولک‌های زرد مایل به قهوه‌ای تهیه و عرضه می‌شود. نوع خالص و بی‌رنگ آن، از حل کردن رزین خام آن در کربنات سدیم و رسوب ناخالص‌های آن در ظرف و سپس بی‌رنگ کردن آن توسط محلول هیپوکلریت سدیم، تا وضعیت رنگ استاندارد، جدا سازی، رسوب دادن به وسیله اسید سولفوریک، شستشو و خشک کردن حاصل می‌شود. نوع بدون واکس آن را نیز به وسیله حل کردن قسمت واکس رزین در حلال‌های آروماتیک، یا با اضافه کردن آب به محلول رزین در الکل و رسوب دادن آن جدا می‌کنند.

**کوپال مانیل<sup>۲</sup>** : کوپال مانیل یک رزین طبیعی و قابل حل در الکل‌ها، استرها، کتون‌ها و گلیکول‌ها می‌باشد. برای این که بتوان این رزین را در روغن‌ها قابل حل نمود باید آن را تا  $31^{\circ}\text{C}$  به مدت  $90$  دقیقه حرارت داد. بیشترین مصرف این رزین در لاک الکل است. با اضافه کردن مقداری از این رزین، به الکل سلولز رنگ یا لاک حاصل در مقابل آب مقاوم می‌باشد. این رزین از خراش دادن

۱- Shellac : شلاک دارای عدد اسیدی  $65-80$  و عدد هیدروکسیل  $25-28$  و عدد یدی  $15-25$  است و نقطه ذوب آن نیز  $75-85^{\circ}\text{C}$  می‌باشد و وزن مخصوص آن  $1/15-2$  است.

۲- Manila Copal : با نقطه ذوب  $122-122^{\circ}\text{C}$ ، جرم مخصوص  $7/0-1$ ، عدد اسیدی  $120+3$ ، عدد یدی  $13-15$  در

درخت آگاتیس<sup>۱</sup> و آلباء دست می‌آید و نوع سخت آن را از حالت فسیلی آن به دست می‌آورند.

**آسفالت:** این رزین در طبیعت به صورت معدنی در ایالت یوتای آمریکا به نام گیلسونایت و در معادن عمیق منطقه خاورمیانه از کرمانشاه تا خاک سوریه وجود دارد. ساختمان آن دارای کربن، هیدروژن، گوگرد و ازت بوده و به صورت مصنوعی نیز از باقی مانده تقطیر مواد نفتی در پالایشگاه‌ها به دست می‌آید ولی نوع طبیعی و معدنی آن دارای نقطه ذوب بالا و کیفیت بسیار مرغوب‌تری می‌باشد. بیشترین مصرف آسفالت در تهیه مرکب روزنامه رول می‌باشد.

**نشاسته:** نشاسته به طور طبیعی در ساختمان مواد طبیعی وجود دارد (ذرت، گندم، سیب‌زمینی). این ماده دارای آمیلوز و آمیلوپکتین است. به صورت پودر سفید در درجه حرارت معمولی است. در آب سرد نامحلول اما محصول سوسپانسیون<sup>۲</sup> آن در آب به وسیله گرم کردن تا دمای  $60^{\circ} - 80^{\circ}$  به دست می‌آید که وقتی سرد شود به صورت ژل در می‌آید. محلول‌های کلوئیدی آن با یه آبی می‌شود. گرد نشاسته، به ویژه نوع نشاسته برنج از نوع بسیار ریز آن، به صورت ماده ضد پشت زدن در مرکب چاپ مصرف دارد.


دکسترین نوع هیدروکسیل نشاسته است که از حرارت مستقیم نشاسته یا از حرارت دادن نشاسته در محیط اسید کلریدریک (جوهر نمک) حاصل می‌شود. رنگ دکسترین از زرد تا قهوه‌ای متغیر است. در آب محلول است و مایع چسبنده‌ای را به دست می‌دهد. این ماده در زمان‌های قدیم در رنگ‌های فلکسوی پایه آب مصرف داشت و امروز برای پشت چسبدار کردن تمبرها و پاکت‌های کاغذ استفاده می‌شود.

**صمغ عربی:** این رزین از درختی به نام آکاسیا در آفریقا، به ویژه در سودان، به دست می‌آید. شامل اسیدهای آلی چند عاملی است. ساختمان آن از نظر شیمیابی تقریباً به شکر تزدیک است. وزن مولکولی آن  $250,000$  می‌باشد و بیشترین مصرف آن در تهیه صمغ‌ها (محلول صمغ در صنعت چاپ) برای صمغی کردن فرم‌های چاپی است زیرا مانع اکسیده شدن فرم‌های چاپی شده و کمک می‌کند که نقاط تصویر و غیرتصویر از هم تفکیک شود. به عنوان ماده چسبنده در ساختمان مرکب‌های فلکسوگرافی نیز مصرف دارد.

**ب) رزین‌های سنتزی:** رزین‌های سنتزی از پلی‌مریزه کردن اضافی بین مولکول‌های کوچک حاصل می‌شوند. در خیلی موارد خاص رزین سنتزی همان خواص اجزای مولکول‌های کوچک تشکیل دهنده‌اش است. رزین‌های سنتزی نیز پایه مواد سازنده‌شان از طبیعت گرفته شده است. مانند

رزین الکیدی که از ترکیب اسیدهای چرب طبیعی و گلیسرین و اسیدها یا اندیردیدهای طبیعی دیگر به دست می‌آید.

رزین فنلی خالص: رزین فنلی خالص را در روغن چوب حل کرده تولید وارنیش براق در مرکب‌های لترپرس و افست می‌کنند. قدرت خیس‌کنندگی رنگدانه این نوع وارنیش‌ها خوب است. بدین جهت در بعضی موارد با اضافه کردن مقدار کمی از این وارنیش‌ها به وارنیش اصلی مرکب‌های افست و لترپرس، قدرت پخش رنگدانه را بالا می‌برند. رزین‌های فنلی خالص دارای نقطه ذوب  $80^{\circ}\text{C}$ – $130^{\circ}\text{C}$  بوده و قابل حل در حلال‌های آروماتیک می‌باشند. رزین‌های فنلی قابل حل در روغن‌های گیاهی به‌وسیله ترکیب و پلی‌مریزاسیون الکیل فولوها با فرم آلدئید در محیط قلیایی تولید می‌شوند. واکنش وقتی کاملاً مطابق خواست انجام گرفت آب حاصله از واکنش را با کاهش فشار داخلی رآکتور خارج کرده و رزین شفاف و شکننده را در سینی‌های مخصوص سرد نموده و بعد از سرد شدن کامل به صورت تکه‌های شکننده نگهداری می‌کنند (شکل ۲-۵).



شکل ۲-۵

رزین فنل تغییر شکل یافته: یکی از این رزین‌ها کلفوفانیوم فنل است که انواع آن بیشترین مصرف را در ساخت مرکب‌های فلکسو، هلیوگراور، افست و لترپرس دارد. این نوع رزین قابلیت حل در انواع روغن‌ها و حلال‌های معدنی آلیفاتیک، همچنین قابلیت امتزاج با رزین‌های الکیدی مختلف را داشته دارای برآیت خوب، مقاومت در مقابل آب و مواد شیمیایی کافی می‌باشد. این رزین در فرم‌های مختلف، با ترکیب تغییر شکل یافته مختلف، جهت تولید مرکب‌های افست ورقی، افست رول حرارتی و بدون حرارت به کار می‌رود. بعضی از این رزین‌ها به

دلیل داشتن عدد اسیدی  $12^{\circ}$ - $8^{\circ}$  کاملاً در محیط قلیایی در آب محلول بوده و جهت ساخت مرکب فلکسوسی پایه آب کاربرد پیدا می کنند. این نوع رزین ها را کافی است در محیط مناسب و شرایط مساعد در داخل رآکتور، که معمولاً از استیل ضد اسید ساخته شده است.

رزین الکبیدی: رزین های الکبیدی مخصوصاً رزین های مایع صدرصدی هستند که با ویسکوزیته یا گرانزوی مختلف تولید می شوند. این رزین ها دارای قدرت خیس کنندگی رنگدانه بالا، پایداری مناسب و قدرت نرم کنندگی، برای رزین های فنلی تغییر شکل یافته، هستند لذا کاربرد آن ها در ساختمان مرکب های چاپ افست و لتریس الزامی است. بدون حضور رزین های الکبیدی در ساختمان وارنیش های مرکب چاپ، مرکب تولیدی قابلیت چاپ و برآقیت کم خواهد داشت و قدرت انتقال آن روی نوردهای صلایه کاملاً پایین خواهد بود. لذا با افزایش مصرف رزین های الکبیدی، قدرت و کیفیت مرکب های چاپ افست و لتریس را می توان بالا برد. رزین های الکبیدی از استری کردن الكل های چند عاملی<sup>۱</sup> با اسیدهای حاصل از روغن های گیاهی چند عاملی (رزین پلی استر) به دست می آیند. در حقیقت الکبیدها نوعی رزین پلی استری هستند. بزرگ ترین گروه پلی استرها برای استفاده در صنعت پلاستیک و رنگ تولید می شوند.

در ساختمان الکبیدی معمولاً روغن های گیاهی خشک شونده به کار می رود. بنابراین ساختمان آن ها توان تشکیل پیوندهای جانبی را جهت ایجاد یک فیلم نرم و انعطاف پذیر پیدا می کند. برای راحتی، الکبیدها به سه گروه خشک شونده و نسبتاً خشک شونده و خشک شونده تقسیم می شود. این تقسیم بندی مربوط به نوع روغن گیاهی به کار رفته در ساختمان الکبیدها می باشد. تقسیم بندی دیگری نیز برای الکبیدها وجود دارد که مربوط به طول زنجبیر یا درصد روغن گیاهی به کار رفته در ساختمان الکبیدها می باشد. لذا به سه گروه بلند، متوسط و کوتاه تقسیم می شوند. اگر میزان روغن بین  $45\%-55\%$  باشد الکبید را «بلند»، اگر بین  $55\%-45\%$  باشد آن را روغن متوسط و اگر کمتر از  $45\%$  باشد آن را روغن الکبید کوتاه گویند. بلندترین نوع الکبیدها در حلال های هیدروکربوری آلیفاتیک می باشد. بیشترین نوع الکبیدی که در مرکب های چاپ مصرف دارد از نوع طول زنجبیر بلند بوده و هیچ گونه حلال در ساختمان آن ها وجود ندارد بلکه صدرصد رزین می باشد. بنابراین در ساختمان آلکبیدهای مورد استفاده در مرکب چاپ افست بیش از  $55\%$  روغن به کار رفته است.

رزین الکبیدی در ساختمان مرکب چاپ جهت پخش خوب رنگدانه و برآقیت و حلالیت خوب رزین های سخت و تشکیل فیلم چاپی خوب کاربرد دارند. از طرف دیگر نرمی و انعطاف پذیری فیلم

مرکب مربوط به کاربرد رزین های الکیدی در فرمول مرکب های چاپ افست می باشد.

رزین هیدروکربوری : این نوع رزین ها جامد و شکننده بوده در صنعت پتروشیمی از مواد روغنی یا از سنتز گازهای طبیعی بدست می آید. نوع مخصوصی از این رزین ها که دارای نقطه ذوب  $140^{\circ}\text{C}$  در روش لوله مویین می باشد در تولید مرکب چاپ کاربرد دارد. تنظیم و نوع تغییر یافته آن جهت تنظیم خاصیت میزان و اندازه آب مرکب افست به کار می رود. امروزه انواع مختلف رزین های هیدروکربوری به صورت سنتزی تولید و عرضه می شوند.

رزین پلی استایرن و کوپلیمرهای آن : رزین های پلی استایرن در تعداد زیادی از حلال های هیدروکربوری آروماتیک محلول می باشند. فیلم حاصل از این رزین ها بی رنگ (مثل رنگ آب) و دارای خاصیت ایزولاسیون خوب می باشد. خاصیت چسبندگی این رزین ها به سطوح غیر جذبی بوده و بیشتر در مرکب های روان و سیال مانند فلکسو - هلیوگراور مصرف دارند. این رزین ها را می توان با ایندرید مالئیک کوپلیمر کرد. می توان از این رزین کوپلیمر شده رزین های امولسیونی با آب را به دست آورد که در مرکب های فلکسو برای چاپ کیسه های سیمان و کارتون کاربرد فراوان دارد.

رزین ترپنی<sup>۱</sup> : این رزین ها رزین هایی روشن، خشی و با نقطه ذوب پایین می باشند. از نظر اقتصادی، کاربرد کمی در لاک های شفاف دارند و در مرکب های لترپرس و ورنی های روی کار مصرف دارند. در حلال های کتونی، الکل ها، آلیفاتیک، آروماتیک و هیدروکربورهای کلره حل می شوند. در مقابل اسیدها و قلیاهای مقاوم بوده با اکثر رزین های دیگر قابلیت امتزاج دارند. این رزین ها به روش پلی مریزاسیون کاپتونی از مونومرهای آلفا پین و بتا پین تهیه می شوند.

رزین سیلیکونی : این رزین ها به صورت محدود در مرکب های چاپ مصرف دارند، زیرا قیمت آن ها بسیار بالا می باشد. ولی پیش بینی می شود که در آینده مصارف بالایی در این صنعت پیدا کنند. از ترکیب و پلی مریزاسیون مونومتیل و دی متیل و منووی نیل با تتراسیلیکون کلراید یا متیل وی نیل کلروسیلان ها، حاصل می شود. بیشترین مصرف این رزین ها در مرکب های حرارتی و مقاوم در مقابل آب و هوا و مواد شیمیایی می باشد. برخی از ترکیبات رزین سیلیکونی به عنوان مواد ضد سایش و ضد آب در صنایع مرکب چاپ و رنگ سازی و در ساختمنان پلی مرهایی مانند تفلون مصرف دارند.

رزین پلی آمیدی : گروه بزرگی از پلی مرهای دارای عامل آمیدی ( $\text{CO}-\text{NH}_2$ ) در زنجیر پلی مرهی خود می باشند که معروف ترین آن ها «نایلون» ها با وزن مولکولی بالا و حلالیت پایین می باشند. بعضی

از رزین‌های پلی‌آمیدی با وزن مولکولی پایین مخلوط با رزین‌های دیگر در فرمول مرکب‌های فلکسو و هلیوگراور جهت چاپ روی سطوح پلی استیلن سلوفان – پلی پروپیلن مصرف دارند. دو نوع از این رزین‌ها در صنعت رنگ و مرکب مصرف دارند که نوع فعال آن در رنگ‌سازی و نوع خشی و غیرفعال آن در مرکب‌سازی مصرف می‌شود.

این رزین‌ها از پلی‌مریزاسیون خود به خودی اسیدهای آمینه یا از پلی‌مریزاسیون حرارتی لاکتام‌ها حاصل می‌شوند. رنگ ظاهری این رزین‌ها زرد کهربایی روش است و نقطه ذوب آن‌ها بین  $80^{\circ}$ – $120^{\circ}$  می‌باشد. عیب مهم این رزین نقطه ذوب پایین آن‌هاست که مصرف آن‌ها را گاهی محدود می‌سازد. رزین وی‌نیل (پلی وی‌نیل / استات)؛ این رزین از پلی‌مریزاسیون استیلن با اسید استیک در مقابل یک کاتالیزور مناسب به دست می‌آید. نوعی از این رزین به صورت امولسیون در محیط آب و کاتالیزورهای پراکسیدی، به صورت  $5\%_v$  در آب تهیه شده که رنگ سفید شیری دارد و در صنایع رنگ پلاستیک و مرکب‌های فلکسوی محلول در آب مصرف دارد. یک نوع از این رزین به وسیله اندرید مالئیک یا الکل آکریلات‌ها به صورت کوپلیمر درآمده که فیلم حاصل آن بعد از خشک شدن در مقابل آب مقاوم می‌باشد. عیب بزرگ این رزین‌ها پخش ضعیف رنگدانه‌ها است، بنابراین پیش‌تر با رزین‌های دیگر که خاصیت پخش رنگدانه بالایی دارند مصرف می‌شوند.

پلی وی‌نیل الکل؛ این رزین را از هیدرولیز رزین‌های پلی وی‌نیل استات به دست می‌آورند که رزین جامد کاملاً بی‌رنگ (به رنگ آب) می‌باشد. تمام درجات مولکولی مختلف آن به صورت پودرسفید بوده و وزن مخصوص آن بین  $1/25$ – $1/35$  متغیر است. نوع خشی این رزین قابل حل در آب بوده و در حلال‌های هیدرولیزی یا استری یا الکل‌ها محلول نمی‌باشد. مصرف این رزین‌ها در مرکب چاپ محدود است ولی از آن‌جا که این رزین‌ها در مقابل آب حساس می‌باشند برای تولید نوعی مرکب برای چاپ استناد رمزدار<sup>۱</sup> به کار می‌رود.

رزین کتونی؛ این رزین‌ها بی‌رنگ، شیشه‌ای، مقاوم در مقابل اشعه UV و از نظر شیمیایی خشی بوده و عدد یدی و صابونی خیلی کمی دارند. در حلال‌های استات‌ها، الکل‌ها و کتون‌ها و روغن کرچک حل می‌شوند و حلالیت محدود در هیدرولیزی آروماتیک دارند. در گلیکول‌ها و حلال‌های آلیفاتیک نیز حل نمی‌شوند. با رزین‌های وی‌نیل آکریلیک و الکیدهای کوتاه و پلی‌آمید قابلیت امتزاج دارند. این رزین‌ها در مرکب‌ها، همراه رزین‌های دیگر، جهت بهتر کردن چسبندگی به سطح چاپ و برآقیت مصرف دارند و بیشترین مصرف‌شان در مرکب‌های هلیوگراور و فلکسوگرافی، سیلک اسکرین می‌باشد.

رزین آکریلیک: پلیمرهای متاکریلیک که بر پایه مونومر اسید آکریلیک  $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOH}$  و اسید متاکریلیک ساخته و سنتز می‌شوند به آسانی با مونومرهای دیگر کوپلیمر می‌شوند. به علت داشتن پیوند دوگانه در ساختمان خود، بسیار فعال‌اند که موجبات حلالیت آن‌ها را در روغن‌ها و آب فراهم می‌سازد. ساخت و پلیریزاسیون این رزین‌ها در محیط سوپرسانسیون - امولسیونی انجام می‌گیرد. این رزین‌ها در ساختمان مرکب‌های هلیوگراور و فلکسوگرافی مصرف دارند. چون بعد از چاپ فیلم خشک شده بدون بو می‌باشد می‌توان از این رزین‌ها جهت ساخت مرکب‌های بسته‌بندی استفاده کرد.

رزین /پوکسی: از مشخصات ویژه این رزین‌ها وجود بیش از یک مولکول اکسید اتیلن یا گروه اپوکسید در ساختمان مولکول آن‌ها می‌باشد. از خواص زنجبیر این رزین‌ها توانایی آن‌ها برای ایجاد واکنش‌های جانبی با رزین‌های پلی‌آمیدی فعال، و فنلی مخصوص است. در اثر این خاصیت ویژه رزین‌ها، رنگ و یا مرکب حاصل از فرمولاسیون آن‌ها، قشر چاپی تبدیل به یک پلی‌مرسه بعدی غیرقابل حل در حلال‌ها با تحمل حرارت بالا تا  $45^{\circ}\text{C}$  می‌شود. این رزین‌ها از پلی‌مریزاسیون اپی‌کلروهیدرین با دی‌فنیل اول پروپان (بین فل) در حضور کاتالیست سود سوزآور حاصل می‌شوند. درجه پلی‌مریزاسیون را از روی وزن مولکولی، و خواص فیزیکی می‌توان به دست آورد.

رزین پلی/ایزوسیانات و پلی/اورتان: رزین‌های پلی اورتان از پلی‌مریزاسیون پلی ایزوسیانات‌ها، مواد شیمیایی پلی‌هیدروکسی مانند اترها، پلی‌استرها و روغن کرچک یا گلکیول‌ها حاصل می‌شوند. در صنعت چاپ مصرف رزین‌های پلی اورتان در فلکسوگرافی پایه آب حتی روی سطوح مصنوعی مانند سلفون، پلی‌اتیلن و پلی‌استیلن کاربرد دارد. مصرف این رزین‌ها امروزه از طرف سازمان‌های حفظ محیط زیست محدود شده است زیرا به دلیل داشتن عوامل ایزوسیانات در مولکول و ساختمان آن‌ها برای محیط زیست خطرناک‌اند.

نیترو‌سلولز یا نیترات‌سلولز: این رزین مصرف وسیعی در صنایع رنگ و مرکب چاپ دارد و بیشترین مصرف آن مربوط به مرکب‌های مایع فلکسو و هلیوگراور می‌باشد. این رزین با مخلوط رزین‌های مناسب دیگر ساختمان خوبی از مرکب چاپ فلکسو و هلیوگراور ارائه می‌دهد که دارای پایداری، برآقیت و به ویژه در چاپ فلکسوگرافی روی سطوح سلفون - پلی‌اتیلن - پلی‌پروپیلن به دلیل داشتن مقاومت حرارتی ویژه برای درخت اتوماتیک پایین بسته‌بندی مناسب‌ترین می‌باشد.

اتیلن سلوژ: اتیلن سلوژ با ترکیب کلرو اتیلن در محیط سودسوزآور با سلوژ به دست می‌آید. چون ساختمان سلوژ دارای سه عامل هیدروکسیل بوده که هنوز فعال می‌باشند لذا وقتی در شرایط

مناسب و محیط آماده شده، مونومر کلور اتیل با سلولز مواجه شود عوامل هیدروکسیل با عامل اتیل ترکیب و رزین اتیل سلولز حاصل می‌شود. این رزین نسبت به درجه واکنش انجام شده روی سلولز دارای رزین‌های با درجات مختلف می‌باشد که گروهی از این رزین در حللاً‌ها آروماتیک مثل تولوئن و زایلن محلول و بخشی دیگر در محیط آب محلول می‌باشد. این رزین در مرکب‌های هلیو گراور و فلکسو گرافی به عنوان نرم کن جهت قابل انعطاف کردن فیلم مرکب چاپ به کار می‌رود.

**۴-۲-۲- حللاً‌ها :** حللاً به گروه بزرگی از مواد جامد و مایع و گاز اطلاق می‌شود. فرضیه‌های حللاً و محلول قابل تبدیل به هم هستند، بنابراین وقتی مفهوم حللاً و محلول مطرح می‌شود باید اشاره شود که کدام حللاً است. یک حللاً عبارت از یک جدایی پایدار مولکول‌های مواد دیگر اضافه شده می‌باشد. مرکب‌سازها، با مخلوط کردن تعداد زیادی از مواد، حللاً می‌سازند (اگر لازم باشد از گرما و حرارت نیز استفاده می‌کنند) که ممکن نیست خود به خود براساس پائمه مولکولی مخلوط شوند، بلکه به صورت یک مخلوط واحد در حللاً باقی می‌مانند. موادی که خود به خود جدا می‌شوند برای همیگر حللاً نیستند. اثر متقابل داخلی بین مولکول‌ها، آمادگی در هم شدن مواد را در شرایط معین غلظت و حرارت فراهم می‌سازد.

قدرت حللاً، با ملاحظه مفید بودن یک حللاً، فاکتور بسیار مهمی می‌باشد.

به منظور آشنایی بهتر با حللاً‌ها و خواص آن‌ها، حللاً‌ها را به صورت زیر دسته‌بندی و بررسی

می‌کنیم :

(الف) **حللاً‌های هیدروکربوری:** این حللاً‌ها برش‌های نفتی با نقطه جوش پایین (آلیفاتیک) هستند. تعداد زیادی از حللاً‌های نفتی با نقطه جوش پایین در مرکب‌های هلیو گراور و فلکسو گراور و سیلک اسکرین مصرف دارند که از تقطیر جزء به جزء مواد نفتی حاصل می‌شوند. این برش‌های نفتی ممکن است به هم نزدیک بوده و با اختلاف  $2^{\circ}\text{C}$  از هم دیگر اختلاف داشته باشند یا متوسط یا دور از هم با اختلاف  $10^{\circ}\text{C}$  از هم دیگر قرار گیرند. مخصوصاً لایت که تصفیه می‌شوند دارای استانداردهای ویژه‌ای هستند که به حللاً‌های SBP<sup>1</sup> معروف هستند.

از جمله حللاً‌های فوق که بیشترین مصرف را دارند وایت اسپریت‌ها<sup>2</sup> هستند که در ردیف SBP6 قرار می‌گیرند. این حللاً‌ها ارزان قیمت بوده و قدرت پاک‌کنندگی آن‌ها خیلی زیاد است. این

1-Special Bolling Point

2- حللاً‌های نفتی هستند که دارای درصد پارافینیک بالا و الکینیک متوسط و آromات  $15\%-10\%$  می‌باشند که از تقطیر مواد نفتی به دست می‌آیند.

حلال‌ها به صورت حلال **شُل** کننده در بعضی از مرکب‌های سیلک اسکرین مصرف دارند و حتی در بعضی از مرکب‌های لتریرس نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. حدود تقطیرشان  $18^{\circ}\text{C}$ – $10^{\circ}\text{C}$  بوده رنگ‌شان مثل آب بین ۱۴٪–۱٪ آروماتیک بوده و بقیه آلیفاتیک می‌باشند.

—روغن‌های پارافین (کروزن) : بی‌رنگ و نقطه تقطیرشان بالاتر از وايت اسپریت هاست. دارای بوی مخصوص بوده که نسبت به نقطه و حدود تقطیرش متغیر است. دارای ۸٪ آروماتیک و معمولاً جزو حلال‌های بسیار ارزان قیمت می‌باشند. به صورت پاک‌کننده و حتی شل‌کننده در مرکب‌های لتریرس، افست و سیلک اسکرین کاربرد دارند.

حلال‌های نفتی با نقطه جوش بالا جزو آلیفاتیک‌ها محسوب می‌شوند. اختلاف این حلال‌ها با هم معمولاً بین  $20^{\circ}\text{C}$ – $30^{\circ}\text{C}$  می‌باشد و حلال‌های این گروه معمولاً بین  $22^{\circ}\text{C}$ – $24^{\circ}\text{C}$  از تقطیر جزء به جزء قرار دارند. این گروه جزو روغن‌های معدنی به حساب می‌آیند که قبلًاً به طور خلاصه از آن‌ها صحبت به میان آورده‌ایم. بیشترین مصرف این حلال‌ها در افست ورقی، رول کلدست و رول هیت ست می‌باشد.

ب) **الکل‌ها (الکل‌های خطی)** : الکل‌ها نیز به صورت حلال در ساختمان مرکب‌های چاپ به‌ویژه در مرکب‌های فلکسو گرافی و هلیو گراور مصرف دارند و شامل الکل‌های زیر می‌باشند :

اتانول یا الکل اتیلیک<sup>۱</sup> : اتانول به صورت بدون آب و خالص در صنعت مرکب‌سازی مصرف ندارد بلکه به صورت ۹۶٪ که ۴٪ آن آب می‌باشد مصرف دارد.<sup>۲</sup>.

پروپانول نرمال<sup>۳</sup> : یک حلال خیلی خالص و دارای نقطه جوش بالاتر از اتانول و ایزوپروپانول می‌باشد.  $P=92^{\circ}\text{C}$ .  $B=1/4\%$  و مزه و طعم بخار آن شیرین می‌باشد و جزو IMS ها بوده در مرکب‌های فلکسو و گراور مصرف دارد. خشک شدن و تنظیم خشک شدن مرکب را بعد از چاپ و روی ماشین چاپ با این حلال می‌توان کنترل کرد. کلیه رزین‌هایی که در اتانول – ایزوپروپانول حل می‌شود در نرمال پروپانول نیز حل می‌شود.

ایزو پروپانول IPA<sup>۴</sup> : یک الکل IMS بدون رنگ به رنگ آب است. دارای نقطه جوش  $82/3$

۱\_CAS NO.=64-17-5

۲\_در کشورهای اروپایی این الکل را به دو گروه (Industrial Methylated Spirit) IMS و (Over Proof) OP تقسیم می‌کنند که در مرکب‌های فلکسو و گراور مصرف دارد. گروه اول با (OP) Over Proof برابر با  $64^{\circ}\text{C}$  و دارای چگالی  $0.821\text{ g/ml}$  با  $9/7\%$  آب گروه دوم با چگالی  $0.797\text{ g/ml}$  با  $1/4\%$  آب دارای  $P=74^{\circ}\text{C}$  می‌باشد. این الکل حلالی خوب برای نیترو سلوژ از نوع A می‌باشد.

۳\_CAS NO.=71-23-8

۴\_CAS NO.=67-63-6

و چگالی ۷۸۴٪ بوده و یکی از حلال‌های خوب رزین‌های مورد مصرف در مرکب‌های فلکسو و گراور به شمار می‌رود. حلالیت آن برای رزین‌های پلی‌آمید، اتیلن سلوژ کلوفان و شلاک بیشتر از حلال‌های اتانول و نروپانول نرمال می‌باشد.

بوتanol نرمال<sup>۱</sup> : الکلی از گروه IMS است که خیلی دیرتر از الکل‌های قبلی پرش دارد. بخار آب سنگین‌تر از اتانول، ایزو پروپانول و پروپانول نرمال است و قابلیت مخلوط شدن با بیشتر حلال‌های مورد مصرف در هلیو گراور و فلکسو گرافی را دارد. بیشتر در صنایع رنگ و مرکب‌سازی، به ویژه در مرکب‌های اسکرین، مصرف دارد. رزین‌هایی که بیشتر در بوتانول حل می‌شوند عبارت‌اند از الکیدها، ملامین، فرم‌آلدئید، نیترو سلوژ و شلاک. بیشتر چربی‌های رنگی بازی – پایه روغن و واکسنیز قابل حل در بوتانول نرمال می‌باشد.

### الکل‌های حلقوی

سیکلکلوهگزانول<sup>۲</sup> : ماده‌ای است روغنی شکل با بوی بسیار قوی ولی قابل تحمل. حلال خوبی برای اترهای سلوژی، کلوفان استری و شلاک می‌باشد و به صورت محدود در مرکب‌های اسکرین مصرف دارد. قابل مخلوط شدن با حلال‌های روغنی و حلال‌های هیدرو کربوری است.

متیل سیکلکلوهگزانول<sup>۳</sup> : یک مایع کاملاً روغنی شکل تقریباً با بوی شبیه بوی سیکلکلوهگزانول است ولی قدرت حلالیت آن کمتر از سیکلکلوهگزانول می‌باشد. این ماده یکی از بهترین حلال‌ها برای اترهای سلوژی، استرها کلوفان و شلاک می‌باشد.

### پ) گلیکول‌ها

منو اتیلن گلیکول<sup>۴</sup> : منو اتیلن گلیکول یک الکل بدون رنگ و غلیظ و جاذب رطوبت است. قابلیت مخلوط شدن با آب، الکل‌ها و بعضی از حلال‌های کتونی را دارد. کاربرد آن در مرکب‌های لتریرس کارتون بر پایه آب و فلکسوسهای پایه آب می‌باشد. با آب کاملاً مخلوط می‌شود و درجه انجماد آن پایین می‌رود. این مایع حلال خوبی برای ژلاتین، دکسترن، رزین‌های مالتینیکی و فوماریکی می‌باشد.

منوپروپیلن گلیکول<sup>۵</sup> : این حلال بدون رنگ خیلی شباهت به اتیلن گلیکول دارد. کاربرد آن در

۱\_CAS NO.=71-36-3

۲\_CAS NO.=108-93-0

۳\_CAS NO.=583-59-3

۴\_CAS NO.=107-21-1

۵\_CAS NO.=57-55-6

صناعع غذایی و صنایع دارویی، (عطر و اسانس) می‌باشد. هم‌چنین در تولید مرکب‌های چاپی جهت بسته‌بندی مواد غذایی به کار می‌رود.

هگزیلن گلیکول: مایعی است بدون رنگ و بدون بو که تقریباً مزء نوشابه‌های گازدار را دارد. بیشترین کاربرد آن برای ایجاد تأخیر در خشک شدن مرکب‌های فلکسو گرافی و گراور می‌باشد زیرا نقطه جوش آن بالاتر از سایر گلیکول‌ها است و به علت گرانی، کاربرد کمی دارد ولی در مرکب‌های لتریس پایه آب و در صنایع چاپ بسته‌بندی مواد غذایی مصرف می‌شود. در بعضی موارد می‌توان از این حلال در تولید مرکب‌های افست خشک که برای چاپ روی لیوان‌های بستنی و لیوان‌های لبنيات، از جنس پلی استایرن، استفاده کرد. قابل مخلوط شدن با روغن گیاهی و بیشتر حلال‌های روغنی مورد مصرف در مرکب‌های چاپ می‌باشد.

دی‌اتیلن گلیکول<sup>۱</sup>: مایعی است بدون رنگ و غلیظ و جاذب رطوبت و قابلیت مخلوط شدن با آب، الكل‌ها، استن، گلیکول اترها را دارد. بیشترین مصرف آن در فرمولاسیون مرکب‌های لتریس پایه آب در صنایع بسته‌بندی به‌ویژه کارتن می‌باشد. حلال خوبی برای نیترو سلولز و شلاک و رزین‌های مالتیکی است.

دی‌پروپیلن گلیکول<sup>۲</sup>: این حلال بدون رنگ، غلیظ و دارای نقطه جوش بالاتر از اتیلن گلیکول ودی اتیلن گلیکول می‌باشد. تقریباً مانند دی‌اتیلن گلیکول در تولید مرکب‌های کارتن و لتریس پایه آب مصرف دارد. جهت تنظیم درجه خشک شدن این نوع مرکب‌ها با سایر گلیکول‌ها همانگ می‌باشد.

تری‌اتیلن گلیکول: حلالی است بدون رنگ، پایدار، غلیظ و نقطه جوش آن بالاتر از دی‌اتیلن گلیکول، می‌باشد. قابلیت مخلوط شدن با آب و الكل را دارد با حلال‌های هیدرو کربوری مخلوط نمی‌شود. همراه حلال‌های گلیکولی برای حل کردن رزین‌های مالتیکی، شلاک جهت تولید مرکب‌های لتریس پایه آب مصرف دارد.

گلیسرین: مایعی شربتی غلیظ، بدون رنگ، بدون بو و با مزء شیرین می‌باشد. کاملاً جاذب آب بوده و تا ۵٪ وزن خود آب جذب می‌کند؛ بنابراین با آب آزوئوترب بوده در اثر تقطیر از هم جدا نمی‌شوند و با هم تقطیر می‌شوند. بیشترین کاربرد این مایع برای ساختن رزین‌های مصرفی در مرکب چاپ است و جهت ساخت یک نوع مرکب استامینی نیز کاربرد دارد. به علاوه، در بیشتر مرکب‌های پایه آب، به‌ویژه فلکسو، نقش نرم‌کننده را در رزین‌های آکریلیک دارد.

۱\_CAS NO.=111-46-6

۲\_CAS NO.=25265-71-8

## ت) اترهای گلیکول (دی‌اتیل اتر)

آمینو اتیل گلیکول اتر : حلال خوبی برای نیترو سلوزل و بخشی از رزین های هیدروکسیل دار می باشد که حالت روغنی داشته و بوی شیرینی دارد. ساختمان آن شبیه اتیلن گلیکول می باشد. اتوکسی پروپانول : این حلال برای حلال پروپیلن گلیکول منو اتیل اتر (اتوکسی پروپانول)، که نزدیک ترین اکسید اتیلن می باشد، جایگزین اتوکسی اتانول شده است. این حلال یک حلال غیر سمی و غلیظ و شربتی و دیر فرار بوده و به عنوان حلالی، که پرش حلال را تأخیر می اندازد در مرکب های لتریس و فلکسو و گراور کاربرد دارد.

## ث) کتون ها

استن یا (دی متیل کتون)<sup>۱</sup> : یکی از پرمصرف ترین حلال های صنعتی است و دارای قیمت نسبتاً مناسب با قدرت حلالیت بالا می باشد. قابلیت مخلوط شدن با آب، حلال های هیدرو کربوری و روغن های طبیعی را دارد. بیشترین مصرف آن در تهیه لاک های نیترو سلوزلی است. در کشورهای اروپایی در ساخت مرکب های فلکسو و گراور مصرف دارد. بهترین حلال نیترو سلوزل، اتیل سلوزل و PVC و PVAC استرهای کلوفان و سایر رزین های سنتزی است.

متیل اتیل کتون (MEK)<sup>۲</sup> : حلالی است بی رنگ، دارای نقطه جوش بالاتر از استن، کم حلال در آب، دارای بوی خاص، خود قابل حل در کلیه روغن های گیاهی و حلال های استری، بیشترین و اصلی ترین مصرف آن در مرکب های گراور بوده و قدرت پرش آن یک سوم استن می باشد. همراه حلال های اتیل استات الکل ها جهت حل رزین های مالئیتیکی، سلوزلی و پلی آمیدی برای تولید مرکب های گراور مصرف دارد.

متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK)<sup>۳</sup> : حلالی است بی رنگ و به رنگ آب و با بوی کتونی بالا می باشد، تقریباً با آب مخلوط نمی شود ولی با بیشتر حلال های آلی و روغن ها مخلوط می شود. در رنگ های چابی سیلک اسکرین و گراور مصرف دارد. از جمله رزین هایی که در آن، حلالیت دارند، عبارت اند از : نیترو سلوزل، اتیل سلوزل، پلی وی نیل کراید و پلی وی نیل استات و کوپلیمر های وی نیلی، رزین اپوکسی، پلی اورتان و کاثو چوی کله نیز در این حلال حل می شوند.

سیکلو هگزانون<sup>۴</sup> : یک حلال بسیار قوی، بدون رنگ و با بوی تند می باشد. با آب مخلوط

۱\_CAS NO.=67-64-1

۲\_CAS NO.=78-93-3

۳\_CAS NO.=108-10-1

۴\_CAS NO.=108-94-1

نمی شود. برای حل کردن رزین هایی مانند اتیل سلوولز، نیترو سلوولز و پلی وی نیل کلراید کاربرد دارد.  
بیشترین مصرف آن در تولید رنگ سیلک اسکرین می باشد.

**متیل سیکلوهگزانون:** اسم تجاری آن سکتون B است. درست خواص سیکلوهگزانون را دارد ولی از نظر فراریت از آن پایین تر بوده و رنگ آن کهربایی و بویی بسیار تندی دارد و مانند سیکلو هگزانون در مرکب های چاپ سیلک اسکرین مصرف دارد.

**ایزوپرن:** یک حلال کتونی بسیار خوب است، دارای نقطه جوش بالا و بوی بسیار تندی است. این بو که بیشتر ناشی از ناخالصی های موجود در حلال می باشد بهترین حلال روغن ها و چربی ها است. بیشتر جهت تولید مرکب های چاپ فلز به روش سیلک اسکرین به کار می رود و بهترین حلال نیترو سلوولز و PVC می باشد.

**دی استن الکل (پیرانتون الکل):** حلالی است روشن به رنگ کمی زرد که در اثر ماندن به مرور زردتر می شود. حلالی کاملاً استثنای است، زیرا هم خواص الکلی را دارد و هم خواص کتونی؛ بدین معنی که می تواند به عنوان یک حلال واسطه دو گروه رزین را با هم در کنار هم نگهدارد. بهترین حلال برای نیترو سلوولز، سلوولز استات پلی وی نیل استات شلاک بوده و حلال بیشتر جوهرهای هم بازیک و غیر بازیک نیز می باشد.

**ج) استرهای گروهی از حلال های آلی هستند که در تولید مرکب های چاپ فلکسو و گراور مصرف دارند.** در زیر به شرح تعدادی از این حلال ها می بردازیم.

**– اتیل استات:** با نقطه جوش پایین، حلال نیترو سلوولز بوده و رنگ آن مثل آب با بوی قوی میوه ای می باشد. به مقدار ۸٪ با آب مخلوط و روغن های گیاهی مثل روغن کرچک، کتان و حلال های هیدرو کربوری مخلوط می شود. قدرت حلالیت آن با افزودن مقدار کمی الکل افزایش پیدا می کند. بعد از مرکب چاپ در صنعت رنگ سازی نیز جهت تهیه لاک های صنعتی کاربرد دارد. علاوه بر این ها، حلال رزین های نیترو، سلوولز، اتیل سلوولز، پلی وی نیل استات، پلی استایرن، استرهای کلوفان و رزین های مالتئیک نیز می باشد.

**– ایزو پروپیل استات<sup>۳</sup>:** تماماً خواص اتیل استات را دارد با این تفاوت که میزان فراریت آن نصف اتیل استات بوده ولی بوی آن تندتر از اتیل استات می باشد.

۱—CAS NO.=132-42-2

۲—CAS NO.=141-78-6

۳—CAS NO.=108-21-4

– نرمال بوتیل استات<sup>۱</sup> : بدون رنگ، با بوی میوه‌ای و مخصوص حلال‌های استاتی است. با آب مخلوط نمی‌شود ولی با روغن‌های گیاهی و فسیلی، از حلال‌های آلی و هیدروکربوری، مخلوط می‌شود. به مقدار خیلی کم در مرکب‌های چاپ فلکسو و گراور و بیشتر در مرکب‌های دکوری و فویل آلومینیوم مصرف دارد. چون فاریت کمتری نسبت به اتیل استات دارد لذا فیلم حاصل از لاک ساخته شده از این حلال برآقت‌تر از اتیل استات می‌باشد. میزان فاریت آن نسبت به اتیل استات یک ششم است. حلال خوبی برای نیترو سلوولز رزین‌های هیدروکربوری، کلوفان و استرهای کلوفان، کائوچو کلره، رزین‌های وی نیل، پلی استایرن و اکریلات‌ها می‌باشد.

– نرمال پروپیل استات<sup>۲</sup> : رنگ آب گونه با بوی میوه‌ای و حلال خوبی برای نیترو سلوولز است؛ به‌ویژه وقتی با الكل‌ها و استات‌های دیگر مخلوط شود، حلال کلیه رزین‌های خواهد بود که برای اتیل استات و بوتیل استات نام بردیم. کاربرد آن برای رنگ‌های فلکسو و گراور می‌باشد.

۵-۲-۲-۵ – نرم‌کن‌ها : نرم‌کن‌ها در مرکب چاپ فیلم حاصل از وارنیش‌ها یا مرکب چاپ بعد از چاپ را انعطاف‌پذیر ساخته و آن را از حالت تردبودن و شکنندگی درمی‌آورند. اصولاً<sup>۳</sup> نرم‌کن‌ها باید فاریت نداشته باشند و در ساختمان پلی‌مری فیلم مرکب چاپ باقی بمانند تا موجب تداوم نرمی و انعطاف‌پذیری فیلم چاپی باشند. تعداد زیادی از نرم‌کن‌ها، با فرمول‌های شیمیایی متعدد، در ساختمان مرکب چاپ مصرف دارند. این نرم‌کن‌ها به شکل مایع غلیظ یا جامدات پودری در فرمولاسیون مرکب مصرف دارند. از نظر کیفی، نرم‌کن‌ها به موجبات مهاجرت رنگدانه را از لایه‌های زیری به سطح چاپی فراهم آورده.

– نقش نرم‌کن‌ها : اساساً نقش نرم‌کن‌ها به صورت خلاصه به شرح زیر است :

- برآقیت را اضافه می‌کنند.
- از کریستالیزاسیون جلوگیری می‌کنند (معمولًاً دراثر تغییرات درجه حرارت محیط سطوح چاپی ممکن است ترد و شکننده گردد).
- از تجمع رنگدانه جلوگیری می‌کنند.
- قابلیت انعطاف بیشتری به سطوح چاپی می‌دهند.
- چسبندگی فیلم چاپی به سطح چاپی را افزایش می‌دهند.
- در درجه حرارت بالا موجب پایدارشدن رنگ می‌گردد.

بنابراین کاربرد این مواد باید با مطالعه دقیق و علم بیشتری صورت گیرد زیرا ممکن است در

۱-CAS NO.=123-86-4

۲-CAS NO.=109-60-4

بعضی موارد اثرات معکوس بر سطح چابی بگذارند.

— نرم کن های صنعت چاپ : بهترین نرم کن ها که در صنعت مرکب سازی مصرف دارد به شرح

زیر است :

- دی. بی. پی.<sup>۱</sup>
  - دی. او. پی.<sup>۲</sup>
  - تری کرزیل فسفات
  - روغن سویای اپوکسی شده
  - کافور
  - تری اتیل ستیرات
  - دی ایزو بوتیل فتالات
  - ترکیبات تغییر شکل بافت روغن کرچک
- ۶-۲-۲- واکس ها : واکس ها، به سطح چابی لیزی و خاصیت لغزنده‌گی می‌دهند و غیر از مقاومت در مقابل سایش، سطح چابی را هم مقاوم آب می‌کنند. ضمناً در ساختمان مرکب هایی که به وسیله حرارت برگردان می‌شوند درصد زیادی واکس وجود دارد. با اضافه کردن مقدار کمی واکس به فرمول مرکب چاپ مقدار زیادی از چسبندگی آن کاسته می‌شود.

— انتخاب واکس مناسب : از آنجا که واکس در اثر حرارت نرم شده و نیز در اثر افزایش درجه حرارت محیط، سطح چابی حالت چسبندگی پیدا می‌کند درنتیجه در اثر سایش بخشی از واکس به مناطق غیر تصویری منتقل می‌شود و باعث کثیفی کار چابی می‌شود. برای این منظور باید از واکس با نقطه ذوب بالا و شکننده استفاده کرده و ذرات و دانه های آن نیز کاملاً ریز باشند. واکس ها را باید در حداقل مقدار، مورد استفاده قرار داد زیرا افزایش مقدار اضافی واکس موجب ماتی سطح چابی می‌شود. کاربرد گریس و واژلین به مقدار کم می‌تواند نقش واکس را بازی کرده و سطح چابی را از شکننده‌گی نجات دهد و موجب نرمی و انعطاف سطح چابی شود. در ادامه پس از دسته بندی واکس ها به شرح مختصر آن ها می‌پردازیم.

(الف) واکس های سنتزی

— واکس های پلی اتیلن : این واکس ها با ظاهری سفید و ذرات سخت، معمولاً<sup>۳</sup> به صورت پودر

۱-Di Butyl Phthalate

۲-Di Octyl Phthalate

مورد مصرف قرار می‌گیرند. از نظر شیمیایی موادی خنثی و بی‌بو بوده، بنابراین مستقیماً می‌توانند با مواد غذایی برخورد داشته باشند. در درجه حرارت‌های بالای نقطه ذوب‌شان در بیشتر حلال‌های مرکب‌های افست و لترپرس حل می‌شوند؛ به ویژه قابلیت امتزاج با روغن‌ها و رزین‌های مصرفی در مرکب‌های چاپ را دارا می‌باشند. واکس‌های پلی‌اتیلنی در بیشتر مرکب‌ها مصرف دارند. این واکس‌ها، به منظور افزایش خاصیت ضد سایش و لغزندگی سطح چاپی، به فرمول مرکب اضافه می‌شوند. برای مصرف در مرکب‌های افست و لترپرس حتماً لازم است قبلًا این واکس را در حلال و بخشی از روغن و رزین مرکب حل و به روش کاملاً تخصصی و آرام سرد کرده و به صورت خمیری کاملاً کرمی شکل درآورده که در آن ذرات واکس کاملاً به صورت ریز در حد رنگدانه درآمده باشد. واکس‌های پلی‌اتیلنی از پلی‌مریزاپرون اتیلن حاصل می‌شود و بزرگی ملکول آن کاملاً با درجه حرارت ذوب واکس تناسب دارد. هرچه ملکول بزرگ‌تر باشد ذوب بالا است.

— پلی‌ترافلمورو اتیلن (واکس)<sup>۱</sup>: از جمله خواص خوب این پلی‌مر مقاومت حرارت و غیرقابل حل بودن آن در حلال هاست. تاکنون حلالی یافت نشده است که این پلی‌مر را حل کند. انواع مختلف این پلی‌مر با نقطه ذوب‌های متنوع تولید می‌شود که بالاترین آن دارای نقطه ذوب  $22^{\circ}\text{C}$  و چگالی نسبی  $2/1$  است که اندازه ذره آن بین  $4$  تا  $5$  میکرون می‌باشد و برای همه نوع مرکب چاپ مناسب می‌باشد. بهای گران این واکس مانع مصارف عمده آن می‌باشد.

— اسید چرب آمیدها: یک اسید چرب آمید عبارت از یک ترکیب شیمیایی آلی است که در آن عامل هیدروکسیل ( $\text{OH}^-$ ) با یک عامل گروه آمین ( $\text{NH}_2^-$ ) جای‌جا شده باشد، و آن یک ماده واکسی می‌باشد که خاصیت لغزندگی و لیزی دارد. سه اسید آمیدی که بیشترین مصرف را در صنعت مرکب‌سازی دارند عبارتند از: «اولٹرو آمید»، «استثار آمید» و «اوریو آمید».

اسید چرب آمیدها از نظر ظاهری مانند واکس‌ها هستند. رنگ‌شان از حالت زرد روشن تا قهوه‌ای تیره متغیر است و نقطه ذوب آن‌ها از  $68^{\circ}\text{C}$  تا  $10^{\circ}\text{C}$  بوده و در بیشترین حلال‌های آلی حل می‌شوند. همچنین با اکثر واکس‌ها قابلیت مخلوط‌شدن و امتزاج را دارند ولی به خاطر بوی خاصی که دارند مصرف‌شان محدود است. به عنوان مواد لیزکننده و لغزنده در رنگ‌های چاپ سیلک اسکرین، فلکسوگرافی و هلیو گراور مصرف دارند که از پشت زدن کار و جمع‌شدن‌های سطحی خودداری می‌کنند. میزان مصرف‌شان معمولاً  $1\%$  است و از پاشیدن مرکب چاپ فلکسو در سرعت‌های بالا

۱- مخفف آن PTFE است و با اسمی مختلف تجاری تولید عرضه می‌شود در شرکت «دوین» به نام تفلون، در ICI به نام فلوئون و در شرکت هوخست به نام هستالون.

جلوگیری می‌کند. ۱۰٪ در وزن مرکب مصرفي که به صورت افزودنی جهت جلوگیری از پشت زدن مصرف می‌شود.)

این مواد از نظر شیمیایی خنثی بوده و از عبور آمونیاک از درون اسیدهای چرب مذاب به دست می‌آیند. (اسیدهای چرب معمولاً دارای ملکول بزرگ تر و سنگین تر بوده و بعد از ترکیب با آمونیاک اکثراً جامد و واکسی می‌شوند.)

ب) واکس‌های نفتی<sup>۱</sup> : واکس‌های نفتی از نفت خام حاصل می‌شوند. معمولاً ۱۰٪ وزنی نفت خام واکس‌ها هستند. در مرکب‌های چاپ از واکس‌های نفتی جهت پایین‌آوردن چسبندگی استفاده می‌کنند. ژلهای نفتی که چسبندگی را کاهش می‌دهند در مرکب‌های لتریس و افست مصرف دارند، از جمله این واکس‌ها می‌توان انواع پارافین‌های جامد با درجات ذوب مختلف را اسم برد، از پارافین‌های سبک (مایع) تا سنگین‌ترین آن‌ها که جامد و ترد و شکننده هستند. این پارافین‌ها را می‌توان پس از استخراج به روش‌های مختلف، از جمله حل کردن حرارتی، تخلیص کرد.

واکس موئتان: واکس موئتان از مشتقان نفتی جامد بی‌شون من استخراج می‌شود که از رنگ زرد روشن تا قهوه‌ای تیره متغیر است<sup>۲</sup>. واکس موئتان در حلال‌های آرومانتیک و هیدروکربورهای کلره، وقتي که سرد هستند، حل می‌شود ولی در حلال‌های هیدروکربوری آلیفاتیک تنها در صورتی که گرم کنیم حل می‌شوند. بیشترین مصرف آن‌ها در تهیه کاغذهای کپی در کنار واکس سنتزی است.

ج) واکس‌های طبیعی: واکس‌های طبیعی اغلب مخلوط پیچیده‌ای از اسیدهای چرب، استرها، الکل‌ها و هیدروکربن‌ها هستند. اسیدها شامل مخلوطی از اسیدهای چرب اشباع شده<sup>۳</sup>، اتیلنیک اسید و اسیدهای دی‌بازیک و غیره هستند<sup>۴</sup>.

واکس زنبور<sup>۵</sup>: واکس زنبور یا موم که به رنگ زرد تا زرد قهوه‌ای در طبیعت وجود دارد بیشتر توسط زنبور از گیاهان و گل‌ها دریافت و در یک جا جمع می‌شود. در اتر، کلروفورم، کربن، تراکلراید

#### ۱—petroleum Waxes

۲— نقطه ذوب آن  $80^{\circ}\text{C}$ – $83^{\circ}\text{C}$ ، عدد اسیدی آن ۲۸–۲۳ و عدد صابونی آن ۹۲–۷۷ می‌باشد، اگر تصفیه و بی‌رنگ شود نوع سفید آن

دارای نقطه ذوب  $77^{\circ}\text{C}$ – $72^{\circ}\text{C}$ ، عدد اسیدی ۷–۱۰ و عدد صابونی ۱۴۳–۹۳ خواهد بود.

۳— دارای فرمول عمومی  $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}$

۴— عدد  $n$  بین ۱۲–۳۲ متغیر است. الکل‌های این واکس‌ها دارای عدد کربنی ۱۲ الی ۳۴ (الکل‌های جامد) و پارافین‌های جامدشان

دارای عدد کربنی  $C_{24}$ – $C_{11}$  می‌باشد.

۵— دارای نقطه ذوب  $64^{\circ}\text{C}$ – $62^{\circ}\text{C}$ ، نقطه انجاماد  $61^{\circ}\text{C}$ ، عدد اسیدی ۱۹ و عدد ید ۱۰ می‌باشد. چگالی آن در  $15^{\circ}\text{C}$  عبارت از ۹۶٪ است.

و روغن‌های گیاهی حل می‌شود. در آب و اتیل الکل حل نمی‌شود، در درجه حرارت معمولی اتاق نیز در حلال‌های نفتی حل نمی‌شود ولی در اثر حرارت با اکثر پارافین‌ها مخلوط و امتزاج حاصل می‌کند. این واکس را می‌توان در مرکب‌های افست و لتریپس مصرف کرد.

واکس کارنویا<sup>۱</sup> : یک واکس سخت و شکننده بوده که رنگ آن گاهی زرد تا خاکستری، قهوه‌ای متغیر است. این واکس جهت بالابردن درجه ذوب واکس‌های دیگر مصرف دارد. حلالیت آن در درجه حرارت اتاق خیلی کم است ولی در حرارت پیشتر در حلال‌های نفتی حل می‌شود. پیش‌ترین مصرف آن در مرکب چاپ افست و لتریپس، جهت بالابردن لغزندگی و لیزی همراه با برآقیت می‌باشد. در تهیه کاغذهای کپی و واکس چرم مصرف فراوان دارد و به دلیل بالا بودن قیمت آن، آن را همراه پارافین، در واکس چرم مصرف می‌کنند. این واکس از برگ‌های درخت نخل که در برزیل می‌روید حاصل می‌شود. در هر برگ نخل به مقدار ۵ گرم واکس کارنویا وجود دارد.

**۲-۲-۷ خشک‌کن‌ها :** خشک‌کن‌ها را به عنوان کاتالیزور جهت بالابردن خاصیت خشک‌شوندگی روغن‌هایی که در ساختمان مرکب‌های افست و لتریپس مصرف دارند به کار می‌برند. در حضور این مواد شیمیایی مراحل اکسیداسیون و تشکیل فیلم خشک و تبدیل آن به یک فیلم سخت، به جای ۴ ساعت در مدت زمان کوتاهی انجام می‌گیرد. اکثر این کاتالیزورها نمک‌های معدنی و صابون‌های اسیدهای آلی هستند.

در سال‌های اخیر ترکیبات و مشتقات پیچیده‌ای از فلزات جهت بالابردن مدت زمان اکسیداسیون مرکب‌های افست و لتریپس به بازار آمده است. خشک‌کن‌های فلزی دونوع اند:

(الف) خشک‌کن‌های مایع: صابون‌های محلول در روغن‌ها خشک‌کن‌های مایع را تشکیل می‌دهند. خشک‌کن‌های مایع از تبدیل اسیدهای آلی مناسب به نمک‌های فلزات سنگین به دست می‌آیند. این گروه از خشک‌کن‌ها همگی در روغن‌های گیاهی و حلال‌های نفتی محلول‌اند. فلزات سنگینی که بیشتر در ساختمان این گروه خشک‌کن‌ها مصرف دارند عبارت اند از: کبالت، منگنز، سدیم، سرب، زیرکوتیوم، کلسیم، لیتیوم؛ و اسیدهای آلی که جهت تولید خشک‌کن‌های مایع به کار می‌روند، عبارتند از: اکتوئیک اسید چرب<sup>۲</sup>؛ رزین اسیدهای چرب<sup>۳</sup>، نفتینیک اسیدهای چرب<sup>۴</sup>، تال

۱- عدد اسیدی آن ۵-۵/۲، عدد ید آن ۱۳-۱۰، عدد صابونی آن ۸۵-۸۹، دارای نقطه ذوب ۸۴-۸۲°C و چگالی نسبی ۹۹-۹۹٪ می‌باشد.

۲- نمک آن اکتوآت است.

۳- رزینات‌هارا به وجود می‌آورند.

۴- نفتینات‌هارا می‌سازند.

اسیدهای چرب<sup>۱</sup> و اسیدهای چرب روغن کتان.<sup>۲</sup>

ب) خشک کن‌های خمیری: نمک‌های معدنی محلول در روغن‌ها که پایه خشک کن‌های خمیری را می‌سازند. این گروه از خشک کن‌ها از پخش و آسیاب کردن نمک‌های سرب و منگنز در وارنیش‌های روغن کتان به دست می‌آیند.

استات سرب و بورات منگنز از معمولی ترین نمک‌هایی هستند که برای این کار به کار می‌روند.<sup>۳</sup> می‌توان از نمک کمالت نیز استفاده کرد که به تنها یا همراه منگنز نفتنت کاربرد دارد.

خشک کن‌های خمیری بیشتر در چاپ چهاررنگ که رنگ‌ها روی هم قرار می‌گیرند کاربرد دارد. پراکسیدهای معدنی اخیراً برای بالابردن قدرت خشک شدن مرکب‌های افست و لتریرس کاربرد پیدا کرده و بسیار موفقیت‌آمیز بوده است، اما خطر آتش‌زای آن‌ها، در انبار کردن این مرکب، مانع کاربردشان می‌باشد، حتی ممکن است موقع تهیه و ساخت این مرکب به علت ترکیب و اتواکسیداسیون سریع مرکب‌ها آتش‌سوزی و حریق ایجاد شود.

۲-۸- آنتی اکسیدان‌ها: آنتی اکسیدان‌ها موادی هستند که با رادیکال‌های آزاد<sup>۴</sup> تولید شده در ساختمان مرکب چاپ، ترکیب می‌شوند و از اکسیداسیون خود به خودی مرکب جلوگیری می‌کنند. اکسیداسیون خود به خود معمولاً در مرکب‌هایی که در فرمول آن‌ها کاتالیزورهای خشک کن به کار رفته است صورت می‌گیرد و موجب می‌شود که مرکب در داخل قوطی و ظرف و یا روی نوردهای صلاحیه بی‌موقع خشک شود و ایجاد فیلم یا قشر جامد نماید. بدین جهت لازم است که موادی شیمیابی، به نام ضد پوسته یا ضد رویه یا آنتی اکسیدان، به مقدار خیلی کم و محدود در فرمول مرکب به کار رود. مواد آنتی اکسیدان مصرفی در مرکب چاپ به شرح جدول ۱-۲ می‌باشد:

۱- تالله آت‌هارا ارائه می‌دهند.

۲- لینوله آت را تشکیل می‌دهند.

۳- درصد کاربردی به طور مناسب معمولاً ۴٪ از نمک استات سرب و ۸٪ بورات منگنز می‌باشد.


۴- اجزاء ناپایدار دارای الکترون آزاد فعال می‌باشند.

## جدول ۱-۲- مواد آنتی اکسیدان


اسم شیمیایی	اسم تجاری
هیدروکسی آنیزول	ایوگنول
متیل اتیل کتوکسیم	هیدروکینون
یوتیک آلدوكسیم	پیرو کاتشول
سیکلو هگزانون اکسیم	گوانیکول

۲-۹- شکننده‌های سطح: شکننده‌های سطحی موادی هستند که به وسیله سطوح جذب یا پخش می‌شوند، بنابراین نیروی کشش سطحی را کاهش می‌دهند. صابون‌ها و دترجنت‌ها در سیستم‌های «آب» چنین خواصی از خود نشان می‌دهند. این عمل را می‌شود اندازه‌گیری کرد، بدین ترتیب اگر قطره‌ای از آب خالص با یک سطح غیرجذبی تماس حاصل نماید دو حالت پیش می‌آید (شکل‌های ۲-۶ تا ۲-۸).


زاویه تماس کمتر از  $90^\circ$  وارنیش را قادر می‌سازد که رنگدانه را در خودش فرو برد یا



شکل ۲-۶



شکل ۲-۷



شکل ۲-۸

شکل ۸-۲- اضافه کردن مقدار ناچیزی از شکننده‌های سطحی زاویه تماس را خیلی پایین می‌آورد و در همان لحظه سطح تماس قطره را بالا می‌برد